



Nora-neulemekko

2514 Hjertegarn Bamboo Wool

Koko:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)	
Neuleen rinnanympäryys:	n. 92	(97)	102	(107)	112	(117)	cm
Pituus:	n. 105	(106)	107	(108)	109	(110)	cm

Langat: [Hjertegarn Bamboo Wool](#) (55 % villa, 30 % bambuviskoosi, 15 % nylon, 50 g = 200 m)

Langanmenekki:

Tiilenpunainen (1426) 9 (9) 10 (10) 11 (12) kerää

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3 mm (40–80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 2,5 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, silmukanpidin, apulankaa tai irtokaapeli silmukoiden siirtämistä varten

Neuletiheys: 26 s ja 36 krs sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Mekko neulotaan ylhäältä alaspäin. Neulominen aloitetaan tekemällä pitkä pyöreä nyöri i-cord-tekniikalla, ja nyörin reunasta poimitaan silmukat takakappaleen pääntietä varten. Taka- ja etukappaleet neulotaan ensin erikseen tasoneuleena ja kappaleiden reunasilmukat neulotaan pyöreiksi i-cord-tekniikalla. Kappaleet yhdistetään toisiinsa kainaloiden kohdalla, mutta neulominen jatkuu vielä tasona, kunnes syvä V-pääntie on valmis. Tämän jälkeen loppuosa mekosta neulotaan pyörönä. Mekko neulotaan pääosin sileänä neuleena, mutta kummallakin etukappaleella pääntien reunan lähetyviltä aina mekon alareunaan asti kulkee muutaman raidan levyiset pystysuuntaiset joustinneulepalkit.

Selitykset: rs = reunasilmukka, NP = työn nurja puoli, OP = työn oikea puoli, sm = siirrä merkki

1 s O = lisää 1 s kiertäen oikealle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali etukautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka etukautta kiertäen oikein.

1 s V = lisää 1 s kiertäen vasemmalle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali takakautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka takareunasta kiertäen oikein.

Ohje

Takakappale

Aloita mekko neulomalla ensin pyöreä nyöri i-cord tekniikalla. Luo 2,5 mm sukka puikolle 4 s, *työnnä silmukat puikon oikeaan laitaan, neulo 4 s oikein*, ja toista *-* yhteensä 60 (62) 64 (66) 66 (68) kertaa. Katkaise lanka ja siirrä 4 s silmukanpituimmelle.

Ota työhön 3 mm pyöröpuikko. Luo 4 s (= rs:t) + 18 (19) 19 (20) 22 (22) s olkaa varten. Poimi ja neulo i-cord-nyörin reunaa pitkin 44 (46) 48 (50) 50 (52) s. Aloita nyörin luontireunasta ja poimi 1 s jokaiselta 3 kerrokselta ja hyppää joka 4. krs yli (= 3 poimittua silmukkaa). Luo kerroksen loppuun toista olkaa varten 18 (19) 19 (20) 22 (22) s + 4 s (= rs:t). Puikolla on nyt 88 (92) 94 (98) 102 (104) s + 4 s silmukanpituimmella.

Seuraava neulottava kerros on NP:n kerros. Neulo kummassakin sivussa reunasilmukat i-cord-tekniikalla ja muista kiristää lankaa, jotta reuna pyöristyy. Neulo kerroksia edestakaisin, kunnes takakappaleen korkeus on 13,5 (14) 14 (14,5) 15 (15) cm.

OP: neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s. Nosta 4 s nurin neulomatta lanka työn takana.

NP: neulo s:t nurin, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s. Nosta 4 s nurin neulomatta lanka työn edessä.

Kädentien lisäykset

Aloita seuraavalla OP:n kerroksella kädentien lisäykset työn kummassakin sivussa.

OP: neulo 4 rs, **1 s O**, neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, **1 s V**, nosta 4 s nurin neulomatta lanka työn takana.

Toista lisäykset ensin joka 2. krs (= OP) yhteensä 9 (8) 8 (8) 8 (6) kertaa, sitten joka krs yhteensä 6 (8) 10 (10) 12 (16) kertaa. Puikolla on nyt 4 rs + 110 (116) 122 (126) 134 (140) s + 4 rs. Neulo viimeisenä NP:n krs. Siirrä silmukat apulangalle tai irtokaapelille odottamaan ja neulo seuraavaksi etukappaleet.

Oikea etukappale

Aloita neulominen työn oikealta puolelta kädentien reunasta. Poimi ja neulo 3 mm pyöröpuikolle takakappaleen yläreunasta 4 rs + 18 (19) 19 (20) 22 (22) s + i-cord-nyöristä 4 s. Seuraava neulottava kerros on NP:n kerros. Etukappaleen pystysuuntaisten joustinneuleraitojen neulominen aloitetaan myös tällä kerroksella.

1. krs (NP): neulo 4 rs samoin kuin takakappaleella, neulo seuraavilla 18 s:lla 4 n, 2 o -joustinneuletta, neulo 0 (1) 1 (2) 4 (4) n ja nosta 4 rs samoin kuin takakappaleella.

2. krs (OP): neulo 4 rs samoin kuin takakappaleella, neulo 0 (1) 1 (2) 4 (4) o, neulo seuraavilla 18 s:lla 2 n, 4 o -joustinneuletta ja nosta 4 rs samoin kuin takakappaleella.

Toista kerroksia 1-2.

V-pääntie

Kun olet neulonut 3 kerrosta, aloita lisäykset työn oikealla puolella pääntien reunassa.

OP: neulo 4 rs samoin kuin takakappaleella, 0 (1) 1 (2) 4 (4) o, **1 s V**, neulo seuraavilla 18 s:lla 2 n, 4 o -joustinneuletta, nosta 4 rs samoin kuin takakappaleella.

Toista tällaiset lisäykset joka 4. krs (= OP) yhteensä 18 (19) 20 (21) 21 (22) kertaa. Neulo, kunnes etukappaleen korkeus on olkasaumasta mitattuna 13,5 (14) 14 (14,5) 15 (15) cm.

Kädentien lisäykset

OP: neulo 4 rs samoin kuin takakappaleella, **1 s O**, neulo sileää neuletta sekä 2 n, 4 o -joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, nosta 4 rs samoin kuin takakappaleella. Tee myös V-pääntien lisäykset. Toista kädentien lisäykset lisäykset ensin joka 2. krs (= OP) yhteensä 9 (8) 8 (8) 8 (6) kertaa, sitten joka krs yhteensä 6 (8) 10 (10) 12 (16) kertaa. Neulo viimeisenä NP:n krs. Siirrä silmukat apulangalle tai irtokaapelille odottamaan.

Vasen etukappale

Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi. Neulo viimeisenä NP:n krs.

Miehusta ja helma

Neulo taka- ja etukappaleet samalle 3 mm pyöröpuikolle, ja neulo reunasilmukat sileänä neuleena.

Neulo puikolle ensin vasemman etukappaleen silmukat, luo vasenta kädentietä varten 2 (2) 4 (6) 6 (6) uutta silmukkaa ja laita silmukkamerkki luotujen silmukoiden keskelle (= vasen sivusauma, kerroksen vaihtumiskohta). Neulo seuraavaksi puikolle takakappaleen s:t, luo oikeaa kädentietä varten 2 (2) 4 (6) 6 (6) uutta silmukkaa ja laita silmukkamerkki luotujen silmukoiden keskelle (= oikea sivusauma). Neulo sileää neuletta sekä joustinneuletta edestakaisin ja jatka V-pääntien lisäyksiä kuten aiemmin, kunnes kummallakin etukappaleella on 60 (63) 67 (70) 74 (77) s. Yhdistä sitten silmukat ja jatka neulomista pyörönä = 240 (252) 268 (280) 296 (308) s. Neulo joustinneuletta etukappaleella samoin kuin aiemmin ja neulo muilla s:illa sileää neuletta. Kun työn korkeus kädentieltä mitattuna on 10 cm, aloita helman leventäminen.

Helman levennys

Aloita vasemmasta sivusaumasta: sm, **1 s O**, neulo sileää neuletta oikean sivusauman merkkiin asti, **1 s V**, sm. Neulo sileää neuletta joustinneuleen alkuun, **1 s V**, neulo 18 s:lla joustinneuletta, joustinneuleraitojen välissä sileää neuletta ja seuraavilla 18 s:lla joustinneuletta, **1 s O**, neulo sileää neuletta krs loppuun. Kerroksella työhön tulee 4 s lisää. Toista tällaiset lisäykset joka 8. krs yhteensä 32 kertaa (kaikki koot). Kun työssä on 368 (380) 396 (408) 424 (436) s ja helman pituus on kädentieltä mitattuna 85 (85) 86 (86) 87 (87) cm, neulo 1 krs nurin kaikilla silmukoilla. Neulo sileää neuletta 3 cm ja päättele silmukat.

Viimeistely

Käännä helman alaosa nurjan kerroksen kohdalta kaksin kerroin työn nurjalle puolelle ja ompele reuna löyhästi kiinni. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.