



Merete-raglanneulepaita

2504 Hjertegarn Hjerte Sock 4 & Silk Kid Mohair

Koko:	S	(M)	L	(XL)	
Neuleen rinnan ympäryys:	n. 95	(100)	105	(110)	cm
Pituus:	n. 55	(57)	59	(61)	cm

Langat: [Hjertegarn Hjerte Sock 4](#) (75 % villa, 25 % polyamidi, 50 g = 210 m) ja [Hjertegarn Silk Kid Mohair](#) (72 % mohair, 28 % silkki, 25 g = 210 m)

Langanmenekki

Hjerte Sock 4:	5	(6)	7	(8)	kerää harmaa-ruskea-valkoista (1180)
Silk Kid Mohair:	4	(5)	6	(7)	kerää vaaleanruskeaa (1157)

Huom! Paita neulotaan 2-kertaisella langalla eli 1 lanka Hjerte Sock 4:sta ja 1 lanka Silk Kid Mohairia.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 4 ja 4,5 mm (40 ja 80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 4 ja 4,5 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä

Neuletiheys: 19 s ja 22 krs sileää neuletta 2-kertaisella langalla 4,5 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Paita neulotaan alhaalta ylöspäin pyörönä. Miehustassa on hieman muotoilua, raglansaumamat tekevät neuleesta istuvamman yllä ja hihoissa on väljyyttä. Paidassa on korkea kierrejoustinkaulus, jonka annetaan laskeutua rennosti kaulalle. Joustinresoreita lukuun ottamatta paidassa neulotaan sileää neuletta.

Miehusta

Luo 4 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 184 (196) 208 (220) s ja yhdistä silmukat renkaaksi. Laita 1. silmukkamerkki kerroksen alkuun, neulo 92 (98) 104 (110) s:lla 1 o, 1 n -joustinneuletta, laita työhön 2. silmukkamerkki ja neulo joustinneuletta krs loppuun. Neulo ensin joustinneuletta suljettuna neuleena 6 cm, vaihda sitten työhön 4,5 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta. Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 8 cm, kavenna työn kummassakin sivussa 2 s: *neulo merkin jälkeen 2 o, 2 o yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 4 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, 2 o*, toista *-* myös takakappaleella. Toista tällaiset kavennukset 6 cm:n välein yhteensä 3 kertaa = 172 (184) 196 (208) s. Neulo sileää neuletta suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 35 cm. Päättele kädenteitä varten työn kummassakin sivussa 10 s eli merkin molemmin puolin 5 s. Jätä miehustan silmukat odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 4 mm sukka- tai puikolle 2-kertaisella langalla 72 (74) 74 (76) s, yhdistä silmukat renkaaksi ja laita kerroksen alkuun silmukkamerkki. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 4 cm. Vaihda 4,5 mm sukka- tai puikoihin ja neulo sileää neuletta, kunnes hihan pituus on resorin alareunasta mitattuna n. 43 cm. Päättele kädentietä varten hihan alla 10 s eli merkin molemmin puolin 5 s. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Raglankaarroke

Siirrä kaikki kappaleet samalle 4,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle. Laita silmukkamerkki takakappaleen ja oikean hihan väliin (= kerroksen vaihtumiskohta). Ota työhön uusi lanka ja jatka neulomista tästä kohtaa. Neulo 1 krs sileää suljettua neuletta ja lisää samalla myös muiden kappaleiden välille silmukkamerkit = 4 raglansaumaa.



Aloita seuraavalla krs:lla raglankavennukset: *neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes seuraavaa merkkiä edeltää 3 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, 1 o*, toista *-* myös muiden merkkien kohdalla. Toista raglankavennukset joka 2. krs, kunnes etukappaleella on jäljellä 40 (44) 48 (52) s. Vaihda työhön 4 mm pyöröpuikot ja neulo 1 kiertäen o, 1 kiertäen n -joustinneuletta 20 cm (= kaulus). Päättele silmukat löyhästi, jotta kaulus laskeutuu rennosti ja aaltoilevasti alas.

Viimeistely

Ompele kainalosaumamat työn nurjalta puolelta. Päättele langanpäät nurjalle.