



1810 Mimi-pintaneuletakki

Koko:	S	(M)	L	(XL)	XXL	
Neuleen rinnan ympäryys:	n. 102	(110)	118	(126)	134	cm
Pituus:	n. 66	(67)	68	(69)	70	cm

Lanka: [Hjertegarn Blend Bamboo](#) (70 % bambu, 30 % puuvilla, 50 g = 150 m)

Lankavaihtoehtoja: [Hjertegarn New Arezzo](#) (33 % pellava, 47 % bambuviskoosi, 20 % puuvilla, 50 g = 150 m),
[Hjertegarn Cotton nr. 8](#) (100 % puuvilla, 50 g = 165 m), [Hjertegarn Hjerte Alpaca](#) (100 % alpaka, 50 g = 167 m),
[Hjertegarn All Seasons](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 170 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki: 12 (13) 14 (16) 17 kerää beigeä (2122)

Puikot: [pyöröpuikko](#) 3,5 mm (80 cm)

Muut tarvikkeet: merkkilankaa kädentien merkitsemistä varten

Neuletiheys: 26 s (kevyesti tasoitettuna) ja 32 krs pintaneuletta 3,5 mm puikoilla neulottuna = n. 10 x 10 cm
Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakki neulotaan alhaalta ylöspäin. Jokainen kappale neulotaan erikseen tasoneuleena ja lopuksi kappaleet ommellaan yhteen. Avomallisessa neuletakissa on hyvin väljyyttä ja takin olkalinja on laskeva. Neuletakin etukappaleet neulotaan pääntien puolelta pidemmiksi kaulusta varten ja kiinnitetään lopuksi ommellen takakappaleen pääntien reunaan. Neuletakissa neulotaan pelkästään oikeista ja nurjista silmukoista muodostuvaa pintaneuletta. Jokaisen kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan aina oikein, jotta etureunasta tulee siisti.

Selitykset: NP = työn nurja puoli, OP = työn oikea puoli, rs = reunasilmukka

Takakappale

Luo 3,5 mm pyöröpuikolle löysästi 133 (145) 155 (165) 177 s. Katso, ettei aloitusreunasta tule liian kireää. Tarvittaessa voit käyttää aloituksessa isompia puikkoja.

Neulo kappaleen alkuun 3 krs korkea ”rullareunus”:

1. krs (NP): 1 o, neulo s:t nurin ja kerroksen lopussa 1 o.
2. krs (OP): neulo s:t oikein.
3. krs (NP): 1 o, neulo s:t nurin ja kerroksen lopussa 1 o.

Aloita sitten pintaneule ja neulo mallikerran kerroksia edestakaisin seuraavasti:

1. krs (OP): 1 o (= rs), *1 o, 1 n*, toista *-* ja neulo kerroksen lopussa 2 o.
2. krs (NP): *1 o, 1 n*, toista *-* ja neulo kerroksen lopussa 1 o (eli neulo oikeat s:t oikein ja nurjat nurin).
3. krs (OP): neulo kaikki s:t oikein.
4. krs (NP): 1 o (= rs), neulo s:t nurin ja kerroksen lopussa 1 o (= rs).

Toista kerroksia 1–4, kunnes takakappaleen korkeus on helman alareunasta mitattuna 43 cm (kaikki koot). Kiinnitä kappaleen kumpaankin sivuun merkkilanka merkitsemään kädentien kohtaa. Neulo sitten 23 (24) 25 (26) 27 cm suoraan ylöspäin, ja lopeta pintaneuleen neulominen mallikerran 4. kerrokselle. Päättele seuraavalla OP:n kerroksella kaikki s:t kerralla.

Vasen etukappale

Luo 3,5 mm pyöröpuikolle löysästi 81 (87) 91 (95) 99 s. Neulo vasen etukappale samalla tavoin kuin takakappale: aloita neulomalla ensin 3 krs korkea ”rullareunus” ja kun etukappaleen korkeus on helman alareunasta mitattuna 43 cm (kaikki koot), kiinnitä merkkilanka sivusaumaan merkitsemään kädentien kohtaa. Neulo sitten 23 (24) 25 (26) 27 cm suoraan ylöspäin, ja lopeta pintaneuleen neulominen mallikerran 4. kerrokselle. Päättele seuraavalla OP:n kerroksella ensimmäiset 50 (56) 60 (64) 68 s (= olka) ja neulo jäljellä olevilla 31 s:lla pintaneuletta vielä 6,5 (7) 7 (7,5) 8 cm (= kaulus). Päättele silmukat.

Oikea etukappale

Neulo kuten vasen etukappale, mutta peilikuvana. Kun olet neulonut 23 (24) 25 (26) 27 cm suoraan ylöspäin ja lopettanut pintaneuleen neulomisen mallikerran 4. kerrokselle, neulo seuraavalla OP:n kerroksella ensimmäiset 31 s pintaneuleena kuten aiemmin ja päättele kerroksen loput 50 (56) 60 (64) 68 s (= olka). Neulo jäljellä olevilla 31 s:lla pintaneuletta vielä 6,5 (7) 7 (7,5) 8 cm (= kaulus). Päättele silmukat.

Hihat

Luo 3,5 mm pyöröpuikolle 87 (91) 97 (103) 107 s. Neulo hihan alkuun 3 krs korkea ”rullareunus” samalla tavoin kuin takakappaleella. Aloita sitten pintaneule mallikerran mukaan ja toista mallikerran kerroksia 1–4.

Hihan leventäminen: neulo ensin 2 krs pintaneuletta ja lisää sitten 3. kerroksella 1 s hihan kummassakin sivussa 1 rs:n sisäpuolella. Toista tällaiset lisäykset joka 8. krs vielä 13 kertaa = 115 (119) 125 (131) 135 s. Neulo uudet silmukat osaksi pintaneuletta. Kun hihan pituus on 37 cm (kaikki koot), lopeta pintaneuleen neulominen mallikerran 4. kerrokselle. Päättele seuraavalla OP:n kerroksella kaikki s:t kerralla. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kappaleiden yhdistäminen

Varo venyttämästä työtä liikaa. Ompele kappaleet toisiinsa kiinni työn oikealta puolelta takapistoin (ts. joustava päättely) ja n. 1,5 cm:n päästä reunasta. Ompele ensin kummankin olan 50 (56) 60 (64) 68 s etu- ja takakappaleelta yhteen. Ompele sitten etukappaleiden kaulukset takakappaleen päntien 33 (35) 37 (39) 41 s:n kanssa yhteen. **Huom!** Tämä sauma ommellaan työn nurjalta puolelta. Ompele loput saumat jälleen työn oikealta puolelta: ompele seuraavaksi kädentien saumat (merkkilangasta merkkilankaan) ja viimeiseksi sivu- ja hihasaummat.



Malli ja ohje: Hjertegarn / Jonna Thue
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi