



Helena-pintaneuletakki

2638 Hjertegarn Hjerte Fine Highland Wool

Koko:	S	(M)	L	(XL)	2XL	(3XL)	4XL	
Neuleen rinnanympärys:	n. 107	(113)	119	(124)	132	(137)	143	cm
Pituus:	n. 55	(56)	57	(58,5)	60	(61,5)	63	cm
Hihan ympärys (ylhäällä):	38	(40)	42	(45)	46	(48)	50	cm

Lanka: [Hjertegarn Hjerte Fine Highland Wool](#) (100 % villa, 40 g = 180 m)

Langanmenekki 13 (14) 14 (15) 16 (17) 18 kerää valkoista (100)

Huom! Takki neulotaan 2-kertaisella langalla.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 4 mm (3 kpl 80 cm kaulusta varten) ja 4,5 mm (40 + 80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 4 ja 4,5 mm

Muut tarvikkeet: 8 silmukkamerkkiä, 7 nappia (Ø 23 mm)

Neuletiheys: 18 s ja 28–29 krs pintaneuletta 2-kertaisella langalla neulottuna 4,5 mm puikoilla = 10 x 10 cm
Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakki neulotaan ylhäältä alas tasoneuleena 2-kertaisella langalla. Neulepinta koostuu vuorottain neulottavista pintaneuleraidoista. Takissa on raglanhihat. Hihansuut ja etureunat neulotaan joustinneuleena. Viimeisenä takkiin tehdään kaulus: pääntien reunaan neulotaan aluksi kolmella pyöröpuikolla pyörönä muutaman kerroksen korkuinen aloitusreuna sileänä neuleena, jonka jälkeen neulomista jatketaan edestakaisin joustinneuleena.

Ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu silmukka juuri neulotun yli.

Lyhenteet:

OP = työn oikea puoli, **NP** = työn nurja puoli

rs = reunasilmukka (neulo aina krs:n ensimmäinen ja viimeinen s oikein)

am = aseta silmukkamerkki

1 s O = lisää 1 s kiertäen oikealle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali etukautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka etukautta kiertäen oikein.

1 s V = lisää 1 s kiertäen vasemmalle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali takakautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka takareunasta kiertäen oikein.

Kaarroke

Luo 4,5 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 59 (61) 63 (69) 69 (71) 73 s. Neulo ensimmäinen kerros nurin (= nurjan puolen krs) ja lisää tällä kerroksella työhön myös 8 silmukkamerkkiä merkitsemään raglansaumojen paikkaa. Aloita 2. krs:lla (= ensimmäinen oikean puolen krs) kaarrokkeen raglanlisäykset.

Ensimmäiset 2 kerrosta (aloiuskerrokset):

NP: neulo 1 o, **am1**, neulo 2 n (= raglansilmukat), **am2**, neulo 11 (11) 11 (13) 13 (13) 13 n (= oikea hiha), **am3**, neulo 2 n (= raglansilmukat), **am4**, neulo 27 (29) 31 (33) 33 (35) 37 n (= takakappale), **am5**, neulo 2 n (= raglansilmukat), **am6**, neulo 11 (11) 11 (13) 13 (13) 13 n (= vasen hiha), **am7**, neulo 2 n (= raglansilmukat), **am8**, neulo 1 o.

OP: neulo 1 o (= rs), **1 s O**, neulo 2 o (= raglansilmukat), **1 s V**, neulo vasemman hihan silmukat oikein merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o (= raglansilmukat), **1 s V**, neulo takakappaleen silmukat oikein merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o (= raglansilmukat), **1 s V**, neulo oikean hihan silmukat oikein merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o (= raglansilmukat), **1 s V**, neulo 1 o (= rs).

1. krs (NP): neulo 1 o (= rs), neulo s:t nurin, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, neulo 1 o (= rs).

Aloita seuraavalla oikean puolen kerroksella pintaneule kaavion mukaan ja aloita samalla myös etureunan lisäykset. Raglansilmukat neulotaan jokaisella krs:lla sileänä neuleena eli oikealla krs:lla oikein ja nurjalla krs:lla nurin. Neulo lisätyt silmukat aina seuraavalla krs:lla osaksi pintaneuletta.

2. krs (OP): neulo 1 o (= rs), **1 s V** (= etureunan lisäys), neulo pintaneuletta merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo vasemman hihan silmukat merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo takakappaleen silmukat merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo oikean hihan silmukat merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo pintaneuletta merkkiin asti, **1 s O** (= etureunan lisäys), neulo 1 o (= rs).

3. krs (NP): neulo 1 o (= rs), neulo pintaneuletta kaavion mukaan (**mutta** kaikki raglansilmukat nurin), neulo 1 o (= rs).

Toista kerrokset 2–3 vielä 5 kertaa. Työssä on nyt neulottuna 6 kertaa raglanlisäyksiä ja 5 kertaa etureunan lisäyksiä. Takakappaleella on yhteensä 39 (41) 43 (45) 45 (47) 49 s, kummassakin hihassa 23 (23) 23 (25) 25 (25) 25 s ja molemmilla etukappaleilla 12 s (kaikki koot), sekä jokaisen kappaleen välissä 2 sileänä neuleena neulottua raglansilmukkaa (= 4 x 2 s).

Pääntien reunan muotoilu:

Luo viimeisenä neulotun NP:n kerroksen loppuun 2 uutta silmukkaa ja jatka sitten silmukoiden lisäämistä kummassakin etureunassa seuraavasti:

4. krs (OP): neulo merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo vasemman hihan silmukat merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo takakappaleen silmukat merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo oikean hihan silmukat merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo loput silmukat ja luo krs:n loppuun vielä 2 uutta silmukkaa.

5. krs (NP): neulo pintaneuletta kaavion mukaan (**mutta** kaikki raglansilmukat nurin) ja luo krs:n loppuun vielä 2 uutta silmukkaa.

6. krs (OP): neulo kuten 4. krs ja luo krs:n loppuun vielä 2 uutta silmukkaa.

7. krs (NP): neulo kuten 5. krs, mutta luo nyt krs:n loppuun 3 (4) 5 (6) 8 (9) 10 uutta silmukkaa.

8. krs (OP): neulo kuten 4. krs, mutta luo nyt krs:n loppuun 3 (4) 5 (6) 8 (9) 10 uutta silmukkaa.

Takakappaleella on nyt 45 (47) 49 (51) 51 (53) 55 s, kummassakin hihassa 29 (29) 29 (31) 31 (31) 31 s ja molemmilla etukappaleilla 22 (23) 24 (25) 27 (28) 29 s, sekä jokaisen kappaleen välissä 2 sileänä neuleena neulottua raglansilmukkaa (= 4 x 2 s). Nyt kaikki silmukat on luotu etukappaleita varten.

9. krs (NP): neulo 1 o (= rs), neulo pintaneuletta kaavion mukaan (**mutta** kaikki raglansilmukat nurin), neulo 1 o (= rs).

10. krs (OP): neulo 1 o (= rs), neulo s:t merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo vasemman hihan silmukat merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo takakappaleen silmukat merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo oikean hihan silmukat merkkiin asti, **1 s O**, neulo 2 o, **1 s V**, neulo kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, neulo 1 o (= rs).

Toista kerroksia 9–10, kunnes olet neulonut raglanlisäyskerroksia kaiken kaikkiaan 24 (25) 26 (27) 28 (29) 30 kertaa = takakappaleella on nyt 75 (79) 83 (87) 89 (93) 97 s, kummassakin hihassa 59 (61) 63 (67) 69 (71) 73 s ja molemmilla etukappaleilla 37 (39) 41 (43) 46 (48) 50 s, sekä jokaisen kappaleen välissä 2 sileänä neuleena neulottua raglansilmukkaa (= 4 x 2 s).

Jatka raglanlisäyksiä taka- ja etukappaleilla joka 2. krs ja samaan aikaan hihoissa joka 4. krs.

Toista lisäykset taka- ja etukappaleilla vielä 4 kertaa ja hihoissa 2 kertaa. Takakappaleella on nyt 83 (87) 91 (95) 97 (101) 105 s, kummassakin hihassa 63 (65) 67 (71) 73 (75) 77 s ja molemmilla etukappaleilla 41 (43) 45 (47) 50 (52) 54 s. Siirrä hihojen silmukat apulangalle odottamaan miehustan neulomisen ajaksi. Raglansilmukat (= 4 x 2 s) lasketaan nyt mukaan taka- ja etukappaleiden silmukoihin.

Miehusta

Luo taka- ja etukappaleiden väliin kummankin hihan alle 7 (8) 9 (10) 12 (13) 14 uutta silmukkaa = 187 (197) 207 (217) 229 (239) 249 s. Neulo pintaneuletta kaavion mukaan, kunnes työn korkeus on kainalosta alaspäin mitattuna 23 (23) 23 (24) 25 (26) 27 cm. Neulo viimeisenä nurjan puolen krs.

Lisää seuraavalla oikean puolen krs:lla tasavälein 10 silmukkaa = 197 (207) 217 (227) 239 (249) 259 s. Vaihda työhön 4 mm pyöröpuikko ja aloita helman joustinresori: neulo 1 o (= rs), *1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo kerroksen lopussa 1 n, 1 o (= rs). Neulo sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin ja reunasilmukat jokaisella kerroksella oikein, kunnes joustinneuleen korkeus on 8 cm. Kun joustinneuleen korkeus on 8 cm, päättelee silmukat seuraavalla oikean puolen krs:lla joustinneuletta neuloen eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Hihat

Aseta lanka kädentien alaosaan, suurin piirtein kainalon keskelle. Poimi ja neulo 4,5 mm sukka- ja puikotuksille ensin 1 s jokaista kädentien alareunan silmukkaa kohden. Neulo sitten odottamassa olleet hihasilmut ja poimi vielä neulomalla kädentien alareunan toisesta sivusta 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden = 70 (73) 76 (81) 85 (88) 91 s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja jatka neulomista suljettuna neuleena.

Merkitse hihan alla 2 (3) 2 (3) 3 (2) 3 s silmukkamerkeillä seuraavasti: neulo 1 s, **am1**, neulo kunnes krs:lla on jäljellä 1 (2) 1 (2) 2 (1) 2 s, **am2** ja neulo viimeinen/viimeiset silmukat.

Huom! Neulo hihassa pintaneuletta kaavion mukaan ja samaan aikaan hihan alla merkityillä silmukoilla sileää neuletta hihan reunaresoriin asti.

Neulo 9 (8) 7 (6) 6 (5) 5 krs. Aloita seuraavalla krs:lla hihan kavennukset: neulo 1 ylivetokavennus, neulo kunnes krs:lla on jäljellä 2 (3) 2 (3) 3 (2) 3 s, neulo 2 o yhteen, 0 (1) 0 (1) 1 (0) 1 o. Toista tällaiset kavennukset joka 10. (9.) 8. (7.) 7. (6.) 6. krs yhteensä 7 (8) 9 (11) 12 (13) 14 kertaa = 56 (57) 58 (59) 61 (62) 63 s. Neulo, kunnes hihan pituus on kainalosta alaspäin mitattuna 36 cm. Neulo 1 krs sileää neuletta ja kavenna samalla tasavälein 0 (1) 0 (1) 1 (2) 1 s = 56 (56) 58 (58) 60 (60) 62 s. Vaihda työhön 4 mm sukkuaiukot ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta 8 cm. Päättele silmukat. Neulo toinen hiha samalla tavalla.

Reunukset

Neulo ensin molemmat etureunukset ja vasta viimeisenä pääntien reunus.

Vasen etureunus:

Poimi ja neulo 4 mm pyöröpuikolle työn oikealta puolelta etureunaa pitkin 105 (107) 109 (113) 117 (121) 125 s. Neulo ensimmäinen krs työn nurjalla puolella seuraavasti: 1 rs o, *1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 n, 1 rs o. Neulo sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin ja reunasilmukat jokaisella krs:lla oikein, kunnes reunuksen korkeus on 4,5 (4,5) 4,5 (4,5) 5 (5) 5 cm. Päättele silmukat seuraavalla oikean puolen krs:lla.

Oikea etureunus:

Neulo kuten vasen etureunus, **kunnes** reunuksen korkeus on 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm.

Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla reunukseen napinlävet: 1 rs o, neulo 4 (4) 6 (8) 4 (6) 8 s:lla joustinneuletta, *neulo 2 o yhteen, tee langankierto, neulo joustinneuletta seuraavilla 16 (16) 16 (16) 18 (18) 18 s:lla*, toista *-* 5 kertaa (= 5 napinläpeä), neulo 2 o yhteen, tee langankierto, neulo 7 (9) 9 (11) 9 (11) 13 s:lla joustinneuletta, 1 rs o.

Neulo seuraavalla krs:lla jokainen langankierto oikeana silmukkana ja muut silmukat joustinneuleena kuten aiemmin. Neulo sitten joustinneuletta edestakaisin, kunnes reunuksen korkeus on 4,5 (4,5) 4,5 (4,5) 5 (5) 5 cm. Päättele silmukat seuraavalla oikean puolen krs:lla.

Pääntien reunus

Huom! Lue ohjeistus huolellisesti, ennen kuin aloitat neulomisen.

Pääntien reunaan neulotaan ensin aloitusreuna sileänä neuleena kolmella 4 mm pyöröpuikolla (80 cm). Reunasta tulee hieman paksumpi, koska aloitusreunan 1. kerroksella luodaan uudet silmukat toiselle pyöröpuikolle ja reunaa neulotaan pyörönä muutaman kerroksen verran.

Pidä 2 pyöröpuikkoa oikeassa kädessä siten, että pyöröpuikot ovat vierekkäin. Aseta lanka työn etureunaan, ja poimi neulomalla etummaiselle pyöröpuikolle työn oikealta puolelta pääntien reunaa pitkin 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden, ja **samaan aikaan** kierrä jokaisen reunasta poimitun silmukan jälkeen lanka takimmaisena pyöröpuikon ympäri. Poimi pääntien reunasta yhteensä 121 (125) 129 (133) 135 (139) 141 s.

Huom! Kun olet neulonut pääntien vasemmassa reunassa viimeisen silmukan etummaiselle pyöröpuikolle, älä kierrä lankaa enää takimmaisena pyöröpuikon ympäri. Takimmaisella pyöröpuikolla tulee olla 120 (124) 128 (132) 134 (138) 140 langankiertoa eli yksi silmukka vähemmän kuin etummaisella puikolla.

Aloitusreunan neulominen:

Käännä työ viimeisen etummaiselle pyöröpuikolle poimitun silmukan jälkeen. Ota nyt työhön mukaan kolmas pyöröpuikko ja neulo langankierrot toiselta pyöröpuikolta seuraavasti: tee 1 uusi langankierto puikolle, neulo 120 (124) 128 (132) 134 (138) 140 langankiertoa oikein. Aluksi neulotut langankierrot venyvät melko pitkiksi, mutta silmukat tasoittuvat, kun jatkat neulomista.

Kun kaikki takimmaisella pyöröpuikolla olevat langankierrot on neulottu, käännä työ, ja neulo seuraavaksi vapautuneelle pyöröpuikolle etummaisella pyöröpuikolla olevat silmukat. Neulo 121 (125) 129 (133) 135 (139) 141 s oikein, käännä työ. Neulo uudelle vapautuneelle pyöröpuikolle takimmaisella pyöröpuikolla olevat silmukat oikein ja käännä työ. Aloitusreunaa on nyt neulottu 3 kerrosta (= 1 krs nurjalta, 1 krs oikealta ja 1 krs nurjalta). Työnnä pääntien rosoreuna pyöreän aloitusreunan väliin.

Neulo seuraavalla oikean puolen kerroksella silmukat oikein yhteen etummaiselta ja takimmaiselta pyöröpuikolta: neulo ensin kummankin puikon 1. silmukat, neulo seuraavaksi 2. silmukat, ja jatka tähän tapaan, kunnes kaikki silmukat on neulottu. Nyt yhdellä pyöröpuikolla on 121 (125) 129 (133) 135 (139) 141 s. Aloita seuraavalla nurjan puolen kerroksella joustinneule.

1. krs (NP): 1 rs o, * 1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 n, 1 rs o.


Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin ja reunasilmukat jokaisella krs:lla oikein, kunnes reunuksen korkeus on 1,5 (1,5) 1,5 (1,5) 2 (2) 2 cm. Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla oikeaan reunaan 1 napinläpi: 1 rs o, neulo 4 s:lla joustinneuletta, 2 o yhteen, tee langankierto, neulo krs loppuun. Neulo seuraavalla krs:lla langankierto oikeana silmukkana ja muut silmukat joustinneuleena kuten aiemmin. Jatka sitten joustinneuletta edestakaisin, kunnes reunuksen korkeus on 4 (4) 4 (4) 4,5 (4,5) 4,5 cm. Päättelä silmukat seuraavalla oikean puolen krs:lla.

Viimeistely

Päättelä langanpäät työn nurjalle puolelle. Ompele napit paikoilleen vasempaan etureunukseen.

Pese neule vyötteessä olevan pesuohjeen mukaan, asettele työ mittoihinsa tasaiselle alustalle ja anna kuivua.

Pintaneule



Malli ja ohje: Sanne Fjalland / Hjertegarn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi