



Alva-pintaneuletakki

2330 Hjertegarn All Seasons

| | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-----|-------|----|
| Koko: | S | (M) | L | (XL) | |
| Neuleen mitat | | | | | |
| -rinnanympäryys: | 101 | (107) | 113 | (119) | cm |
| -koko pituus: | n. 55 | (56) | 57 | (58) | cm |

Lanka: [Hjertegarn All Seasons](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 170 m)

Langanmenekki: 8 (9) 10 (11) kerää okrankeltaista (3810)

Lankavaihtoehtoja: [Hjertegarn Armonia](#) (75 % merinovilla, 25 % nylon, 50 g = 200 m), [Hjertegarn Bamboo Wool](#) (55 % villa, 30 % bambuviskoosi, 15 % nylon, 50 g = 200 m), [Hjertegarn Hjerte Alpaca](#) (100 % alpaka, 50 g = 167 m), [Hjertegarn Lana Cotton](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 212 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3 mm (80 cm + etureunukseen 100 cm) ja 3,5 mm (80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 3 ja 3,5 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, 5 nappia (halkaisija 18 mm), päättelyneula

Neuletiheys: 27 s ja 36 krs pintaneuletta 3,5 puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempisiin puikkoihin.

Ohjeesta

Takki neulotaan alhaalta ylös ja kokonaan pintaneuleena. Taka- ja etukappaleet neulotaan ensin yhtä aikaa tasoneuleena kainaloon asti, jonka jälkeen kukin kappale neulotaan erikseen valmiiksi. Hihat neulotaan pyörönä kädentieltä alaspäin. Hihojen kavennukset tehdään hihan päällä ja linjassa olkasauman kanssa. Takissa on klassinen V-pääntie, viisto laskeva olkalinja, korkeat joustinresorit hihansuissa sekä helmassa ja joustinneuleiset etureunukset napituksella.

Selitykset:

OP = työn oikea puoli, NP = työn nurja puoli

rs = reunasilmukka (neulotaan jokaisella krs:lla oikein)

ylivetokavennus = nosta 1 s oikein neulomatta lanka työn takana, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli

Ohje

Miehusta

Luo 3 mm pyöröpuikolle 271 (287) 303 (319) s ja neulo joustinneuletta edestakaisin 6 cm seuraavan jaon mukaan (1. krs on nurjan puolen krs): 1 o (= rs), *1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 n, 1 o (= rs).

Neulo seuraavalla krs:lla kerroksen ensimmäinen ja viimeinen s oikein (= rs:t) ja muut silmukat joustinneuleena (oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin). Neulo viimeinen krs työn nurjalla puolella. Vaihda työhön 3,5 mm pyöröpuikko ja aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla pintaneule.

Pintaneule

OP: neulo kaikki s:t oikein.

NP: neulo 1 o (= rs), *1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 n, 1 o (= rs).

Toista pintaneuleen kerroksia 1–2, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 32 cm. Jaa seuraavalla oikean puolen krs:lla työ takakappaleeseen ja kahteen etukappaleeseen päättelemällä 1 s kummankin kädentien kohdalla seuraavasti: neulo 67 (71) 75 (79) s (= oikea etukappale), päättelee seuraava silmukka (= oikea kädentie), neulo 135 (143) 151 (159) s (= takakappale), päättelee seuraava silmukka (= vasen kädentie), neulo viimeiset 67 (71) 75 (79) s (= vasen etukappale). **Huom!** Katso, että neulot pääteltävän silmukan molemmin puolin 1 s oikein (= rs:t). Siirrä kummankin etukappaleen silmukat sovituskaapelille odottamaan takakappaleen neulomisen ajaksi.

Takakappale

=135 (143) 151 (159) s.

Neulo pintaneuletta edestakaisin samalla tavoin kuin aiemmin (1. krs on nurjan puolen krs) ja jokaisen krs:n ensimmäinen ja viimeinen s oikein (= rs:t). Neulo, kunnes kädentien korkeus on 21 (22) 23 (24) cm. Neulo viimeisenä nurjan puolen krs.

Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla olan viistotus: päättelee kappaleen kummassakin reunassa kerroksen alusta **S:** 3 x 7 s (**M:** 1 x 7 s ja 2 x 8 s) **L:** 3 x 8 s (**XL:** 1 x 8 s ja 2 x 9 s). **Samalla nurjan puolen krs:lla**, kun päättelet viimeiset olan silmukat, päättelee samanaikaisesti myös kappaleen keskimmäiset 39 (39) 43 (43) s pääntietä varten. Neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Päättelee pääntien reunassa kerroksen alusta 1 x 3 s ja 1 x 2 s, ja **samanaikaisesti** kädentien reunassa kerroksen alusta **S:** 2 x 7 s ja 1 x 8 s (**M:** 3 x 8 s) **L:** 2 x 8 s ja 1 x 9 s (**XL:** 3 x 9 s). Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi. Neulo pääntien toinen puoli samalla tavalla, mutta peilikuvana.

Vasen etukappale

= 67 (71) 75 (79) s.

Jatka neuloen pintaneuletta edestakaisin samalla tavoin kuin aiemmin ja neulo jokaisen krs:n ensimmäinen ja viimeinen s oikein (= rs:t). Neulo 1. krs työn nurjalla puolella, ja aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla V-pääntien kavennukset kerroksen lopussa: neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 5 s, 2 o yhteen, 2 o, 1 o (= rs).

Seuraavalla nurjan puolen krs:lla neulo oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin + rs:t oikein.

Huom! Joka toisella nurjan puolen krs:lla pääntien reunassa neulotaan peräkkäin kaksi samanlaista silmukkaa.

Toista V-pääntien kavennus ensin joka 2. krs yhteensä 10 (9) 8 (7) kertaa, sitten joka 4. krs, kunnes olet neulonut kavennuksia pääntien reunassa yhteensä 24 (24) 26 (26) kertaa. **Samaan aikaan**, kun kädentien korkeus on 21 (22) 23 (24) cm, päättele viistoa olkaa varten oikean puolen kerroksen alusta **S**: 5 x 7 s ja 1 x 8 s (**M**: 1 x 7 s ja 5 x 8 s) **L**: 5 x 8 s ja 1 x 9 s (**XL**: 1 x 8 s ja 5 x 9 s). Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi.

Oikea etukappale

= 67 (71) 75 (79) s.

Jatka neuloen pintaneuletta edestakaisin samalla tavoin kuin aiemmin ja neulo jokaisen krs:n ensimmäinen ja viimeinen s oikein (= rs:t). Neulo 1. krs työn nurjalla puolella, ja aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla V-pääntien kavennukset kerroksen alussa: 1 o (= rs), 2 o, tee ylivetokavennus, neulo s:t oikein krs:n loppuun.

Seuraavalla nurjan puolen krs:lla neulo oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin sekä rs:t oikein.

Huom! Joka toisella nurjan puolen krs:lla pääntien reunassa neulotaan peräkkäin kaksi samanlaista silmukkaa.

Toista V-pääntien kavennus ensin joka 2. krs yhteensä 10 (9) 8 (7) kertaa, sitten joka 4. krs, kunnes olet neulonut kavennuksia pääntien reunassa yhteensä 24 (24) 26 (26) kertaa. **Samaan aikaan**, kun kädentien korkeus on 21 (22) 23 (24) cm, päättele viistoa olkaa varten nurjan puolen kerroksen alusta **S**: 5 x 7 s ja 1 x 8 s (**M**: 1 x 7 s ja 5 x 8 s) **L**: 5 x 8 s ja 1 x 9 s (**XL**: 1 x 8 s ja 5 x 9 s). Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele olkasaumat silmukoita jäljittelemällä.

Hihat

Aseta uusi lanka kainalon keskelle, ota työhön 3,5 mm sukkuaiukot ja neulo 1 s päätellyn silmukan kohdalla (= kerroksen 1. s). Poimi ja neulo sitten kädentien reunaa pitkin kohti olkasaumaa 52 (54) 56 (58) s, olkasaumasta 1 s ja vielä kädentien toista reunaa pitkin 52 (54) 56 (58) s = 106 (110) 114 (118) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, neulo suljettuna neuleena 1 krs oikein ja merkitse samalla olkasauman silmukka laittamalla silmukkamerkit sen ympärille. Aloita seuraavalla krs:lla pintaneule: neulo 1. s n, *1 o, 1 n*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 o. Seuraavalla krs:lla neulo kaikki s:t oikein. Pintaneule on samanlainen kuin miehustassa.

Huom! Katso, että neulot aina olkasauman silmukan oikein.

Aloita 3. krs:lla (= kaikki s:t neulotaan oikein) hihan kavennukset olkasilmukan kohdalla: neulo s:t oikein, kunnes merkkiä edeltää 1 s, nosta 2 s yhtä aikaa kuin neuloisit ne oikein yhteen, neulo 1 o ja vedä nostetut silmukat neulotun s:n yli (= kaksoiskavennus), neulo s:t oikein krs:n loppuun. Toista tällainen kavennus jatkossa valitsemassasi koossa seuraavasti:

S: joka 6. krs yhteensä 22 kertaa = 62 s.

(M): ensin joka 5. krs yhteensä 12 kertaa, sitten joka 6. krs, kunnes olet tehnyt kavennuksia kaikkiaan 24 kertaa = 62 s.

L: ensin joka 5. krs yhteensä 16 kertaa, sitten joka 6. krs, kunnes olet tehnyt kavennuksia kaikkiaan 24 kertaa = 66 s.

(XL): ensin joka 4. krs yhteensä 4 kertaa, sitten joka 5. krs, kunnes olet tehnyt kavennuksia kaikkiaan 26 kertaa = 66 s.

Neulo, kunnes hihan pituus on kainalosta mitattuna 38 (37) 36 (35) cm. Vaihda työhön 3 mm sukkuaiukot ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta siten, että oikeat silmukat kohdistuvat samaan linjaan pintaneuleen oikeiden silmukoiden kanssa. Neulo joustinneuletta 10 cm. Päättele silmukat löyhästi, jotta reuna ei kiristä esimerkiksi oikeaa neuloen. Neulo toinen hiha samalla tavalla.



Etüreunukset

Aseta uusi lanka oikean etukappaleen alareunaan työn oikealla puolella, ota työhön pitkä 3 mm pyöröpuikko ja aloita silmukoiden poimiminen etüreunuksia varten: poimi ja neulo ensin oikeasta alareunasta V-pääntien 1. kavennuksen kohdalle n. 90 s, poimi seuraavaksi V-pääntien viistoa reunaa pitkin oikeaan olkasaumaan n. 66 (68) 70 (72) s, sitten takakappaleen puolelta niskasta n. 51 (51) 55 (55) s, vasemmasta olkasaumasta V-pääntien viistoa reunaa pitkin pääntien 1. kavennuksen kohdalle n. 66 (68) 70 (72) s ja vielä 1. kavennuksen kohdalta vasenta etüreunaa pitkin vasempaan alareunaan n. 90 s = 363 (367) 375 (379) s. Silmukkaluvun tulee olla pariton eli jaollinen luvulla 2+1.

Neulo joustinneuletta edestakaisin seuraavasti:

1. krs (NP): 1 o (= rs), *1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 n, 1 o (= rs).

2. krs (OP): 1 o (= rs), *1 o, 1 n*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 1 o, 1 o (= rs).

Neulo jaon mukaan 9 (9) 11 (11) krs, mutta tee 4. (4.) 6. (6.) krs:lla (= OP) oikeaan etüreunukseen lisäksi 5 napinläpeä: neulo 1 o (= rs), neulo 5 s:lla joustinneuletta, *päättele 2 s ylivetäen (vedä 1. s seuraavan s:n yli, vedä 2. s seuraavan s:n yli) ja luo pääteltyjen silmukoiden tilalle heti 2 uutta silmukkaa, neulo 18 s:lla joustinneuletta*, toista *-* vielä 3 kertaa. Päättele seuraavat 2 s ylivetäen (vedä 1. s seuraavan s:n yli, vedä 2. s seuraavan s:n yli) ja luo pääteltyjen silmukoiden tilalle heti 2 uutta silmukkaa, neulo joustinneuletta krs loppuun. Neulo seuraavalla krs:lla uudet silmukat osaksi joustinneuletta. Päättele viimeisellä oikean puolen krs:lla silmukat oikeaa neuloen. Silmukat kannattaa päätellä hieman napakammin, jotta reuna asettuu kauniisti.

Viimeistely

Päättele langanpääät työn nurjalle puolelle. Ompele napit paikoilleen vasempaan etüreunukseen. Pese neule lankavyötteen ohjeen mukaan, asettele työ mittoihinsa ja anna kuivua tasossa.

Malli ja ohje: Hjertegarn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi