



Pitkä pintaneuletakki

212431 Hjertegarn Lima

Koko:	S	(M)	L	(XL)
Neuleen mitat				
-rinnanympärys:	103	(111)	120	(128) cm
-koko pituus:	77	(78)	79	(80) cm

Lanka: [Hjertegarn Lima](#) (100 % villa, 50 g = 100 m)

Langanmenekki: 15 (16) 17 (18) kerää farkunsinistä (2176)
tai meleerattua mustanpunainen/violettiä (710)

Lankavaihtoehtoja: [Hjertegarn Extrafine Merino 90](#) (100 % merinovilla, 50 g = 90 m), [Hjertegarn Natura Merino wool](#) (100 % merinovilla, 50 g = 108 m), [Hjertegarn New Life Wool](#) (65 % kierrätysvilla, 35 % muuta kierrätyskuitua, 100 g = 200 m), [Hjertegarn Incawool](#) (100 % villa, 100 g = 160 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [neulepuikot](#) 4 ja 4,5 mm tai vaihtoehtoisesti [pyöröpuikot](#) 4 ja 4,5 mm (80 cm),
etureunuksiin [pyöröpuikko](#) 4 mm (80 cm)

Muut tarvikkeet: [sovituskapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, 7 nappia, päättelyneula

Neuletiheys: 19 s ja 26 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla (hieman venytettynä) = 10 x 10 cm
Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakin taka- ja etukappaleet sekä molemmat hihat neulotaan alhaalta ylös tasoneuleena ja ommellaan lopuksi yhteen. Reunojen joustinresoreita sekä taskupusseja lukuun ottamatta takissa neulotaan helppoa pintaneuletta. Takissa on istutetut hihat, viisto laskeva olkalinja, klassinen V-pääntie sekä leveät joustinneuleiset etureunukset napituksella. Takin malli on väljä.

Selitykset:

OP = työn oikea puoli, NP = työn nurja puoli, rs = reunasilmukka

Ylivetokavennus = nosta 1 s neulomatta lanka työn takana, neulo 1 s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli

Lisää 1 s = neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein

Ohje

Takakappale

Luo 4 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 4 mm pyöröpuikolle 100 (108) 116 (124) s ja neulo joustinneuletta edestakaisin kaavion A mukaan (1. krs = NP, merkitty kaaviossa vasemmalla). Kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan jokaisella krs:lla oikein (= rs:t), näitä silmukoita ei lasketa mukaan kaaviossa toistettavaan mallikertaan.

Huom! Työn nurjalla puolella aloita neulominen aina kaavion vasemmasta reunasta nuolen kohdalta, ja neulo kerroksen alussa ja lopussa 2 o. Työn oikealla puolella aloita neulominen vastaavasti aina kaavion oikeasta reunasta nuolen kohdalta ja neulo oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Kun joustinneuleen korkeus on 7 cm, vaihda työhön 4,5 mm neulepuikot tai vaihtoehtoisesti 4,5 mm pyöröpuikko ja neulo pintaneuletta kaavion B mukaan (1. krs = OP, merkitty kaaviossa oikealla). Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 54 cm (kaikki koot), päättele kädenteitä varten työn kummassakin reunassa kerroksen alusta **S**: 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 2 x 1 s (**M**: 1 x 5 s, 1 x 2 s ja 2 x 1 s) **L**: 1 x 7 s, 1 x 2 s ja 2 x 1 s (**XL**: 1 x 9 s, 1 x 2 s ja 2 x 1 s) = 86 (90) 94 (98) s. Jatka neuloen pintaneuletta suoraan ylöspäin, kunnes kädentien korkeus on 22 (23) 24 (25) cm. Päättele keskimmäiset 32 s pääntietä varten ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päättele vielä pääntien reunassa kerroksen alusta 1 x 3 s ja 1 x 2 s ja **samanaikaisesti** viistoa olkaa varten kädentien reunassa kerroksen alusta **S**: 2 x 7 s ja 1 x 8 s (**M**: 3 x 8 s) **L**: 1 x 8 s ja 2 x 9 s (**XL**: 2 x 9 s ja 1 x 10 s). Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi. Neulo pääntien toinen puoli samalla tavalla, mutta peilikuvana.

Oikea etukappale

Luo 4 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 4 mm pyöröpuikolle 48 (52) 56 (60) s ja neulo joustinneuletta edestakaisin kaavion A mukaan (1. krs = NP, merkitty kaaviossa vasemmalla). Kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan jokaisella krs:lla oikein (= rs:t), näitä silmukoita ei lasketa mukaan kaaviossa toistettavaan mallikertaan.

Huom! Työn nurjalla puolella aloita neulominen aina kaavion vasemmasta reunasta nuolen kohdalta, ja neulo kerroksen alussa ja lopussa 2 o. Työn oikealla puolella aloita neulominen vastaavasti aina kaavion oikeasta reunasta nuolen kohdalta ja neulo oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Kun joustinneuleen korkeus on 7 cm, vaihda työhön 4,5 mm neulepuikot tai vaihtoehtoisesti 4,5 mm pyöröpuikko ja neulo pintaneuletta kaavion B mukaan (1. krs = OP, merkitty kaaviossa oikealla). Neulo, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 24 cm (kaikki koot). Aloita taskupussin neulominen seuraavalla oikean puolen kerroksella.

Siirrä 4 mm neulepuikolle tai vaihtoehtoisesti 4 mm pyöröpuikolle keskimmäiset 30 (30) 32 (32) s ja siirrä muut etukappaleen silmukat sovituskäpälille odottamaan taskupussin neulomisen ajaksi. Neulo 30 (30) 32 (32) s:lla sileää neuletta edestakaisin 36 cm. Kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan jokaisella krs:lla oikein (= rs:t). Neulo viimeisenä nurjan puolen krs. Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla taskupussin silmukat takaisin odottamassa olevien etukappaleen silmukoiden väliin: jatka neuloen pintaneuletta kuten aiemmin ja neulo ensin oikeanpuoleiset 9 (11) 12 (14) s, sitten taskupussin 30 (30) 32 (32) s ja lopuksi vasemmanpuoleiset

9 (11) 12 (14) s = 48 (52) 56 (60) s. Neulo kaikilla s:illa pintaneuletta, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 48 cm (kaikki koot).

Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla V-pääntien kavennukset kerroksen lopussa: neulo pintaneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 2 s, neulo 2 o yhteen. Toista tällainen kavennus joka 4. krs yhteensä 19 kertaa. **Samaan aikaan**, kun työn korkeus on 54 cm, päättelä kädentietä varten oikean puolen kerroksen alusta silmukat samalla tavoin kuin takakappaleella. Kun kädentien korkeus on 22 (23) 24 (25) cm, päättelä viistoa olkaa varten kädentien reunassa kerroksen alusta **S**: 2 x 7 s ja 1 x 8 s (**M**: 3 x 8 s) **L**: 1 x 8 s ja 2 x 9 s (**XL**: 2 x 9 s ja 1 x 10 s). Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi.

Vasen etukappale

Neulo oikean etukappaleen peilikuvaksi. Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 48 cm (kaikki koot), aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla V-pääntien kavennukset kerroksen alussa: tee ylivetokavennus, neulo pintaneuletta krs loppuun. Päättelä kädentien silmukat nurjan puolen krs:n alusta samalla tavoin kuin takakappaleella.

Hihat

Luo 4 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 4 mm pyöröpuikolle 58 (58) 58 (62) s ja neulo joustinneuletta edestakaisin kaavion A mukaan (1. krs = NP, merkitty kaaviossa vasemmalla). Kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka neulotaan jokaisella krs:lla oikein (= rs:t), näitä silmukoita ei lasketa mukaan kaaviossa toistettavaan mallikertaan.

Huom! Työn nurjalla puolella aloita neulominen aina kaavion vasemmasta reunasta nuolen kohdalta ja toista kaavioon merkittyä mallikertaa. Työn oikealla puolella aloita neulominen vastaavasti aina kaavion oikeasta reunasta nuolen kohdalta ja neulo oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Neulo joustinneuletta 7 cm ja viimeisenä nurjan puolen krs. Vaihda työhön 4,5 mm neulepuikot tai vaihtoehtoisesti 4,5 mm pyöröpuikko ja neulo pintaneuletta 7 krs kaavion B mukaan (1. krs = OP, merkitty kaaviossa oikealla). Aloita seuraavalla nurjan puolen krs:lla (= 8. krs) lisäykset hihan kummassakin sivussa 1 reunasilmukan sisäpuolella. Toista tällaiset lisäykset joka 8. krs (vuorotellen joka 6. ja joka 8. krs) joka 6. krs (joka 6. krs) yhteensä 12 (14) 16 (16) kertaa = 82 (86) 90 (94) s. Neulo, kunnes hihan pituus on 46 cm (kaikki koot). Päättelä kädentietä sekä hihapyöriötä varten hihan kummassakin reunassa kerroksen alusta silmukat seuraavasti: **S**: 1 x 3 s, 1 x 2 s, 2 x 1 s, 1 x 2 s, 1 x 3 s ja 1 x 4 s (**M**: 1 x 5 s, 1 x 2 s, 2 x 1 s, 1 x 2 s, 1 x 3 s ja 1 x 4 s) **L**: 1 x 7 s, 1 x 2 s, 2 x 1 s, 1 x 2 s, 1 x 3 s ja 1 x 4 s (**XL**: 1 x 9 s, 1 x 2 s, 2 x 1 s, 1 x 2 s, 1 x 3 s ja 1 x 4 s). Päättelä loput 50 s kerralla. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele olkasaumat. Kohdistu hihan yläreunan keskikohta olkasauman kanssa yhteen ja ompele kädentien saumat. Ompele viimeisenä hiha- ja sivusaumat.

Etureunukset

Aseta uusi lanka oikean etukappaleen alareunaan työn oikealla puolella. Poimi ja neulo 4 mm pyöröpuikolle etureunoja sekä pääntien reunaa pitkin n. 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden, mutta hyppää joka 3. tai joka 4. krs yli. Silmukkaluvun tulee olla jaollinen luvulla 4.

Ensimmäinen krs on nurjan puolen krs, neulo kaikki s:t takareunasta kiertäen oikein. Neulo seuraavalta oikean puolen krs:lta alkaen joustinneuletta seuraavan jaon mukaan: 1 o (= rs), *2 o, 2 n*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs). Kun reunuksen korkeus on 2 cm, neulo oikeaan etureunukseen 7 napinläpää. Alin napinläpi tulee 4 cm:n päähän etukappaleen alareunasta ylöspäin mitattuna ja ylin n. 1 cm:n päähän ensimmäisestä V-pääntien kavennuksesta alaspäin mitattuna. Sijoita loput 5 napinläpää tasaisesti alimman ja ylimmän välille. **Napinläpi**: päättelä 2 s ja seuraavalla krs:lla luo pääteltyjen silmukoiden tilalle 2 uutta silmukkaa.


Kun reunuksen korkeus on 4,5 cm (kaikki koot), päättelä silmukat seuraavalla oikean puolen krs:lla löyhästi, jotta reuna ei kiristä esimerkiksi oikeaa neuloen.

Viimeistely

Taita taskupussi kaksin kerroin oikeat puolet vastakkain ja ompele pussin sivusaumat kiinni nurjalta. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle. Ompele napit paikoilleen vasempaan etureunukseen.



Joustinneule ja pintaneule



□ = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin

● = neulo s oikealla nurin, nurjalla oikein

□ = toista merkittyä mallikertaa kerroksella

Malli ja ohje: Sanne Fjalland / Hjertegarn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi