



Tyra-raglanneuletakki

2503-8 Viking Lotta

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(2XL)	
Neuleen mitat							
-rinnan ympäryys:	102	(111)	120	(129)	138	(147)	cm
-koko pituus:	66	(67)	68	(69)	70	(71)	cm
-hihan pituus:	44	(45)	46	(47)	48	(49)	cm

Kuvat: raglanneuletakki on kokoa S.

Lanka: [Viking Lotta](#) (43 % puuvilla, 57 % merinovilla, 50 g = 110 m)

Langanmenekki: 12 (13) 14 (15) 16 (16) kerää harmaanvihreää (232)

Lankavaihtoehtoja: [Viking Eco Highland Wool](#) (100 % villa, 50 g = 110 m), [Viking Alpaca Storm](#) (40 % alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m), [Viking Bamboo](#) (50 % bambuviskoosi, 50 % puuvilla, 50 g = 110 m), [Viking Sportsragg](#) (60 % villa, 20 % nylon, 20 % akryyli, 50 g = 100 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikko-, tarvike- ja neuletiheystiedot seuraavalla sivulla.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 2,5 ja 3,5 mm (80–100 cm) sekä [sukkapuikot](#) 2,5 ja 3,5 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, 7 (7) 7 (8) 8 (8) nappia, päättelyneula

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = n. 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakki neulotaan alhaalta ylös. Taka- ja etukappaleet neulotaan yhtä aikaa tasoneuleena helmasta kainaloon. Sitten erikseen pyörönä neulotut hihat liitetään mukaan ja työ neulotaan valmiiksi tasoneuleena. Edestä napitettava raglanhihainen takki neulotaan sileänä neuleena, mutta hihansuut, helman ja pänttien reunat sekä etureunukset joustinneuleena. Takin malli on hyvin väljä.

Selitykset: rs = reunasilmukka (neulotaan oikein jokaisella krs:lla)

Taka- ja etukappaleet

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle 220 (240) 260 (280) 300 (320) s ja neulo joustinneuletta edestakaisin seuraavan jaon mukaan: 1 o (= rs), neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs). Jatka neulomista tähän tapaan, kunnes joustinneuleen korkeus on n. 3 cm.

Vaihda työhön 3,5 mm pyöröpuikko ja jatka neulomista sileänä neuleena. Lisää työhön 2 silmukkamerkkiä siten, että kummallekin etukappaleelle tulee 55 (60) 65 (70) 75 (80) s ja merkkien väliin takakappaleelle 110 (120) 130 (140) 150 (160) s. Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 45 (45) 45 (45) 45 (46) cm, päättelä kädenteitä varten kummankin sivumerkin kohdalla 12 s eli merkin molemmin puolin 6 s. Jätä taka- ja etukappaleiden silmukat pyöröpuikolle odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 2,5 mm sukkapuikoille 92 (96) 100 (104) 108 (112) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, laita silmukkamerkki kerroksen alkuun (= keskellä hihan alla) ja neulo suljettuna neuleena 2 o, 2 n -joustinneuletta n. 3 cm. Vaihda työhön 3,5 mm sukkapuikot ja jatka neulomista sileänä neuleena. Kun hihan pituus on n. 32 (33) 34 (35) 36 (37) cm, **kavenna** 1 s merkin molemmin puolin ja toista tällaiset kavennukset joka 4. krs, kunnes hihassa on jäljellä 76 (80) 84 (88) 92 (96) s ja hihan pituus on n. 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm. Päättelä viimeisellä krs:lla hihan alla 12 s eli merkin molemmin puolin 6 s. Siirrä silmukat sovituskaapelille odottamaan. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kaarroke raglankavennuksin

Neulo kaikki kappaleet samalle 3,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 324 (352) 380 (408) 436 (464) s. Laita silmukkamerkit kappaleiden välisiin saumakohtiin (= 4 raglan-saamaa). Jatka sileää neuletta edestakaisin ja aloita samalla raglankavennukset työn oikealla puolella: neulo, kunnes 1. merkkiä edeltää 2 s, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli, siirrä merkki vasemmalta puikolta oikealle ja neulo seuraavat 2 s oikein yhteen. Toista tällaiset kavennukset jokaisen merkin kohdalla (= kerrokselta kaventuu yhteensä 8 s) ja joka 2. krs, kunnes työssä on jäljellä 92 (96) 100 (104) 108 (112) s ja olet neulonut yhteensä 29 (32) 35 (38) 41 (44) kertaa raglankavennuskerroksia.

Pänttien reunus

Vaihda työhön 2,5 mm pyöröpuikko ja neulo joustinneuletta edestakaisin seuraavan jaon mukaan: 1 o (= rs), neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs). Jatka neulomista tähän tapaan, kunnes joustinneuleen korkeus on n. 4 cm. Päättelä silmukat joustinneuletta neuloen eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Vasen etureunus

Aseta uusi lanka vasemman etukappaleen alakulmaan. Poimi ja neulo 2,5 mm pyöröpuikolle etureunaa pitkin n. 11 s jokaista 5 cm:ä kohden. Poimi silmukoita myös pääntien reunuksen sivusta. Neulo sitten joustinneuletta seuraavan jaon mukaan: 1 o (= rs), neulo 2 o, 2 n -joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs). Jatka neulomista tähän tapaan, kunnes reunuksen korkeus on n. 3 cm. Päättelee silmukat joustinneuletta neuloen eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Oikea etureunus

Neulo kuten vasen etureunus, mutta kun reunuksen korkeus on n. 1,5 cm, tee reunukseen lisäksi 7 (7) 7 (8) 8 (8) napinläpeä: alin napinläpi tulee 3 s:n päähän kerroksen alusta laskettuna, ylin napinläpi pääntien reunuksen alareunan korkeudelle ja loput napinlävet tasaisesti alimman ja ylimmän välille.

Napinläpi: päättelee 2 s ja luo seuraavalla krs:lla pääteltyjen silmukoiden kohdalle 2 uutta silmukkaa.

Jatka sitten joustinneuleen neulomista kuten aiemmin, kunnes reunuksen korkeus on n. 3 cm. Päättelee silmukat joustinneuletta neuloen eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Viimeistely

Ompele napit paikoilleen vasempaan etureunukseen. Ompele kainalosaumot. Päättelee langanpäät työn nurjalle puolelle.

