



Mohair De Luxe Cardi – UNO-neuletakki

Onion 1688

Koko: S/M (L/XL)

Neuleen mitat

-rinnanympärys: n. 104 (128) cm

-koko pituus: n. 73 (75) cm

Lanka: [Onion Mohair+Nettles+Wool](#) (45 % mohair, 30 % nokkoskuitu, 25 % villa, 50 g = n. 145 m)

Langanmenekki: 7 (8) kerää väriä 1404, keskiharmaa

Työ neulotaan kokonaan 2-kertaisella langalla. Ota toinen lanka kerän päältä ja toinen lanka kerän sisältä.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 8 mm (40 cm) ja 10 mm (40 ja 80 cm)

Muut tarvikkeet: 1 apupuikko olkasauman päättelyyn (esimerkiksi 10 mm sukkapuikko), [sovituskapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, 1 silmukkamerkki, päättelyneula

Neuletiheys: 10 s ja 13 krs sileää neuletta 2-kertaisella langalla neulottuna 10 mm puikoilla = 10 x 10 cm
Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempisiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakki neulotaan alhaalta ylös. Taka- ja etukappaleet neulotaan ensin yhtä aikaa tasoneuleena kainaloon asti, jonka jälkeen työ jaetaan kädenteitä varten osiin ja jokainen kappale neulotaan erikseen valmiiksi. Takin kappaleet neulotaan sileänä neuleena, mutta reunat ja etureunukset joustinneuleena. Olkasaumat yhdistetään neulomalla 3 puikon päättelyllä. Hihat neulotaan pyörönä ylhäältä alas. Avomallisessa neuletakissa on laskeva olkalinja.

Selitykset: rs = reunasilmukka (neulotaan oikein jokaisella krs:lla), op = oikea puoli, np = nurja puoli

Miehusta

Luo pitkälle 10 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 104 (128) s. Neulo joustinneuletta edestakaisin seuraavan jaon mukaan: 1 o (= rs), * 2 n, 2 o*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, 2 n, 1 o (= rs). Neulo seuraavalla krs:lla reunasilmukoiden välissä oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. Neulo tähän tapaan 3 krs.

Neulo sitten sileää neuletta edestakaisin seuraavasti:

1. krs (op): neulo s:t oikein.

2. krs (np): 1 o (= rs), neulo s:t nurin, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs).

Neulo, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 50 (50) cm. Neulo viimeisenä nurjan puolen krs.

Työn jakaminen etukappaleisiin ja takakappaleeseen

Oikea etukappale

Laske oikeasta reunasta 26 (32) s. Neulo sileää neuletta edestakaisin ja kavenna samalla 1 s joka 2. oikean puolen krs:n alussa seuraavasti:

1. krs (op): neulo s:t oikein.

2. krs (np): 1 o (= rs), neulo s:t nurin, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs).

3. krs (op): 1 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo s:t oikein krs:n loppuun.

4. krs (np): 1 o (= rs), neulo s:t nurin, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs).

Neulo kerrokset 1–4 yhteensä 7 (8) kertaa = 19 (24) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes kappaleen korkeus on jakokohdasta ylöspäin mitattuna 23 (25) cm (= kädentien korkeus). Siirrä olan silmukat sovituskapeleille odottamaan (silmukoita ei päätellä vielä tässä vaiheessa).

Takakappale

Ota työhön uusi 2-kertainen lanka ja aloita neulominen työn oikealta puolelta. Neulo 52 (64) s:lla sileää neuletta edestakaisin, kunnes kappaleen korkeus on jakokohdasta ylöspäin mitattuna 23 (25) cm eli saman mittainen kuin oikea etukappale. Neulo viimeinen krs näin: neulo 19 (24) s, päättelee seuraavat 14 (16) s pääntietä varten, neulo loput 19 (24) s. Siirrä kummankin olan silmukat sovituskapeleille odottamaan (silmukoita ei päätellä vielä tässä vaiheessa).

Vasen etukappale

Ota työhön uusi 2-kertainen lanka ja aloita neulominen työn oikealta puolelta. Neulo 26 (32) s:lla sileää neuletta edestakaisin ja kavenna samalla 1 s joka 2. oikean puolen krs:n lopussa seuraavasti:

1. krs (op): neulo s:t oikein.

2. krs (np): 1 o (= rs), neulo s:t nurin, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs).

3. krs (op): neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, 2 o yhteen, 1 o.

4. krs (np): 1 o (= rs), neulo s:t nurin, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs).

Neulo kerrokset 1–4 yhteensä 7 (8) kertaa = 19 (24) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes kappaleen korkeus on jakokohdasta ylöspäin mitattuna 23 (25) cm (= kädentien korkeus). Siirrä olan silmukat sovituskäpälle odottamaan.

Olkasaumojen yhdistäminen 3 puikon päättelyllä

Laita taka- ja etukappaleet oikeat puolet vastakkain siten, että olan silmukat ovat vierekkäin. Siirrä olan silmukat 10 mm puikolle ja ota lisäksi työhön mukaan apupuikko. Yhdistä olkasauma neulomalla työn nurjalta puolelta samalla päättäen silmukat: *neulo 1 s kummaltakin puikolta oikein yhteen, neulo seuraava s kummaltakin puikolta oikein yhteen, vedä 1. s jälkimmäisen yli*. Toista *-*, kunnes kaikki s:t kummaltakin puikolta on päätelty.

Hihat

Aseta uusi 2-kertainen lanka kädentien alareunaan kainalon keskelle työn oikealla puolella. Poimi ja neulo lyhyelle 10 mm pyöröpuikolle kädentien reunasta yhteensä 46 (50) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, laita halutessasi silmukkamerkki kerroksen alkuun ja neulo suljettuna neuleena sileää neuletta. Kavenna 2. krs:lla hihasta 2 s seuraavasti: 1 o, 2 o yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, 1 o. Toista tällaiset kavennukset jatkossa joka 6. krs yhteensä 7 (7) kertaa = 32 (36) s. Neulo sitten ilman kavennuksia, kunnes hihan pituus on kainalosta alaspäin mitattuna 30 (30) cm.

Vaihda työhön 8 mm pyöröpuikko. Neulo 1 krs sileää neuletta, sitten 2 o, 2 n -joustinneuletta 3 krs. Päättele silmukat joustinneuletta neuloen eli oikea s:t oikein ja nurjat nurin. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Viimeistely

Aseta uusi 2-kertainen lanka etukappaleen alakulmaan työn oikealla puolella. Poimi ja neulo pitkälle 10 mm pyöröpuikolle kummastakin etureunasta sekä takakappaleen puolelta niskasta yhteensä 150 (154) s. Neulo joustinneuletta edestakaisin saman jaon mukaan ja yhtä monta kerrosta kuin miehustan alareunassa. Päättele silmukat joustinneuletta neuloen eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.

Malli ja ohje: ONION Knit

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi