



Inger-pitsikaarrokepaita

Snorre Collection 11–4 Viking Baby Alpaca

Koko: XS (S) M (L) XL (XXL)

Neuleen mitat

-rinnanympärys:	80	(88)	96	(104)	112	(120)	cm
-koko pituus:	60	(61)	62	(63)	64	(65)	cm
-hihan pituus:	44	(45)	46	(47)	48	(49)	cm

Kuvat: pitsikaarrokepaita on kokoa M.

Lanka: [Viking Baby Alpaca](#) (100 % baby alpaka, 25 g = 75 m)

Langanmenekki: 7 (8) 8 (9) 10 (11) kerää tummanruskeaa (308) tai aprikoosia (359)

Lankavaihtoehtoja:

[Viking Alpaca Bris](#) (60 % baby alpaka, 11 % merinovilla, 29 % nylon, 50 g = 150 m),

[Viking Alpaca Bris Multi](#) (42 % baby-alpaka, 33 % merinovilla, 25 % nylon, 100 g = 270 m),

[Viking Olivia](#) (42 % superfine-alpaka, 30 % superwash-villa, 28 % nylon, 50 g = 135 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: 4,5 mm [pyöröpuikot](#) 40 ja 80 cm, 5 mm [pyöröpuikot](#) 40, 60 ja 80–100 cm, 4,5 ja 5 mm [sukkapuikot](#)

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämistä varten, päättelyneula

Neuletiheys: 15 s sileää neuletta 4,5 tai 5 mm puikoilla, tai käsialan mukaan = n. 10 cm.

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neulepaita neulotaan pyörönä alhaalta ylös. Ensin neulotaan vartalo-osa helmasta kainaloon, sitten molemmat hihat. Tämän jälkeen kaikki kappaleet yhdistetään samalle pyöröpuikolle kaarroketta varten, joka muotoillaan säteittäisillä kavennuksilla. Kaarrokkeen pitsineuletta lukuun ottamatta paita neulotaan sileänä neuleena. Helmassa ja hihansuissa on korkeat joustinresorireunat, pääntiellä puolestaan matala joustinresorireunus.

Vartalo

Luo pitkälle 4,5 mm pyöröpuikolle yhteensä 120 (132) 144 (156) 168 (180) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 10 cm. Vaihda työhön 5 mm pyöröpuikko ja jatka neuloen sileää neuletta. Laita työhön 2 silmukkamerkkiä (= sivusauman merkit) siten, että merkkien välissä on etukappaleella 61 (67) 73 (79) 85 (91) s ja takakappaleella 59 (65) 71 (77) 83 (89) s. Kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 38 (38) 39 (39) 40 (40) cm, päätele kummankin sivumerkin kohdalla 8 s eli merkin molemmin puolin 4 s. Jätä silmukat pyöröpuikolle odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 4,5 mm sukkapuikoille 26 (28) 30 (32) 34 (36) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, laita silmukkamerkki kerroksen alkuun (= hihasauma, keskellä hihan alla) ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 8 cm. Vaihda työhön 5 mm sukkapuikot. Jatka neuloen sileää neuletta ja lisää samalla 1 s merkin molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset n. 2,5 (2,5) 2,5 (3) 3 (3) cm:n välein, kunnes hihassa on 52 (54) 56 (58) 60 (62) s ja hihan pituus on n. 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm. Päätele viimeisellä krs:lla hihan alla 8 s eli merkin molemmin puolin 4 s. Siirrä hihan silmukat sovituskapeleille odottamaan ja neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kaarroke

Neulo kaikki kappaleet samalle 5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 192 (208) 224 (240) 256 (272) s. Jatka neulomista suljettuna neuleena. Kerros vaihtuu takakappaleen ja oikean hihan välisessä saumakohtassa, laita tähän kohtaan silmukkamerkki. Jatka neulomista kaavion mukaan.

Ennen kuin aloitat pitsineuleen neulomisen, kohdista kaavioon merkitty takakappaleen keskikohta yhteen takakappaleen keskimmäisen silmukan kanssa. Laske sitten keskisilmukasta alkaen silmukoita oikealle kohti kerroksen alkua ja selvitä, mistä kohtaa kaaviossa aloitat pitsineuleen neulomisen kerroksen alussa. Samalla kun lasket silmukoita, lue kaaviota tämän aikaa vasemmalta oikealle. Voit halutessasi merkitä keskikohdan laittamalla silmukkamerkit keskimmäisen silmukan ympärille helpottamaan kaavion seuraamista ja varmistaaksesi kuvion kohdistumisen oikein.

Kaarrokkeen kavennukset sisältyvät kaavioon. Kun kaikki kaavion kerrokset on neulottu, työssä on jäljellä 72 (78) 84 (90) 96 (102) s. **Huom!** Vaihda työn edetessä lyhyempään 5 mm pyöröpuikkoon.

Pääntien reunus


Vaihda työhön lyhyt 4,5 mm pyöröpuikko. Neulo 1 krs sileää neuletta, sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta 4 krs. Päätele silmukat joustinneuletta mukaillen. Katso, ettei reuna kiristä.

Viimeistely

Ompele kainalosaumat. Päätele langanpäät työn nurjalle puolelle.



Pitsineule



□ = neulo s oikein

○ = langankierto

▤ = ylivetokavennus
Nosta 1 s nurin neulomatta lanka työn takana, neulo 1 s oikein, vedä nostettu s neulotun s:n yli.

▥ = neulo 2 s oikein yhteen

▧ = neulo 2 s oikein yhteen

■ = kaksoiskavennus
Nosta 1 s oikein neulomatta lanka työn takana, neulo 2 s oikein yhteen, vedä nostettu s yhteen neulottujen s:iden yli.