



Lapsen Pibbar-kaarrokepusero

2115-3 Viking Eco Highland Wool

Koko:	2	(4)	6	(8)	10	(12)	vuotta
Neuleen rinnan ympäryys:	60	(66)	70	(76)	80	(86)	cm
Pituus:	36	(40)	45	(50)	54	(58)	cm
Hihan pituus:	23	(28)	31	(36)	40	(43)	cm

Lanka: [Viking Eco Highland Wool](#) (100 % villa, 50 g = 110 m)

Langanmenekki:

Vaaleansininen (220) /

Vihreä (232) 3 (4) 4 (5) 6 (7) kerää

Tumma farkunsininen (227) /

Tummanvihreä (233) 1 (1) 1 (1) 1 (2) kerää

Valkoinen (200)

1 (1) 1 (1) 1 (1) kerä

Turkoosi (229) /

Vaalea turkoosi (288) 1 (1) 1 (1) 1 (1) kerä

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3 ja 4,5 mm sekä [sukkapuikot](#) 3 ja 4,5 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, päättelyneula

Neuletiheys: 20 s sileää neuletta 4,5 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Ohjeesta

Kaarrokepusero neulotaan alhaalta ylöspäin pyörönä. Paidassa on kaksin kerroin käännetty kaulus.

Miehusta

Luo 3 mm pyöröpuikolle **vaaleansinisellä / vihreällä langalla** 120 (132) 140 (152) 160 (172) s ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta suljettuna neuleena n. 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm. Vaihda työhön 4,5 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta. Laita silmukkamerkit työn sivuihin siten, että merkkien väliin jää etukappaleelle 61 (67) 71 (77) 81 (87) s ja takakappaleelle 59 (65) 69 (75) 79 (85) s. Neulo, kunnes työn korkeus on n. 22 (25) 29 (33) 36 (39) cm. Päätä kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 10 s eli merkin molemmin puolin 5 s. Jätä miehustan silmukat odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 3 mm sukka- tai puikolle **vaaleansinisellä / vihreällä langalla** 32 (34) 36 (38) 40 (40) s ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta suljettuna neuleena n. 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm. Vaihda 4,5 mm sukka- tai puikkoihin ja laita silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan (keskellä hihan alla). Neulo 1 krs oikein ja lisää samalla tasaisin välein s-luvuksi 35 (37) 39 (41) 43 (43) s. Jatka neuloen sileää neuletta ja **lisää 1. krs:lla** 1 s merkin molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset n. 3,5 (4,5) 4 (3,5) 3,5 (3,5) cm:n välein, kunnes hihassa on yhteensä 44 (46) 50 (56) 60 (62) s. **Huom!** Tee viimeinen lisäys vain kerroksen alussa. Kun hihan pituus on n. 23 (28) 31 (36) 40 (43) cm, päätä kädentietä varten 10 s hihan alla eli merkin molemmin puolin 5 s. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kaarroke

Neulo **vaaleansinisellä / vihreällä langalla** kaikki kappaleet samalle 4,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 168 (184) 200 (224) 240 (256) s. Laita silmukkamerkki takakappaleen ja oikeanpuoleisen hihan väliin (= kerroksen vaihtumiskohta). Neulo sileää neuletta ensin 0 (2) 0 (2) 4 (6) krs ja aloita sitten kirjoneule kaavion mukaan merkitystä kohdasta. Kaarrokkeen kavennukset sisältyvät kaavioon. Kun kaikki kaavion kerrokset on neulottu, työssä on jäljellä 63 (69) 75 (84) 90 (96) s. Neulo 1 krs sileää neuletta ja kavenna samalla tasaisin välein s-luvuksi 62 (66) 68 (70) 72 (74) s.

Kaulus

Vaihda työhön 3 mm sukka- tai puikot ja jatka neulomista **tummalla farkunsinisellä / tummanvihreällä langalla**. Neulo ensin 1 krs sileää neuletta, sitten 1 o, 1 n - joustinneuletta n. 6 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen eli neulo ja päättelee oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Viimeistely

Käännä kaulus kaksin kerroin työn nurjalle puolelle ja ompele reuna löyhästi kiinni. Ompele kainaloiden saumat. Päättelee langanpäät.



