



Lapsen neuleliivi

2129-5 Viking Alpaca Liten Storm

Koko:	2	(4)	6	(8)	10	(12)	vuotta
Rinnanympäryys:	58	(62)	67	(72)	77	(82)	cm
Pituus:	32	(36)	40	(44)	48	(52)	cm

Lanka: Viking Alpaca Liten Storm (40 % superfine alpakka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 175 m)

Langanmenekki:

Ruskea (708)	2	(3)	3	(3)	4	(4)	kerää
--------------	---	-----	---	-----	---	-----	-------

Puikot: pyöröpuikot 2,5 mm ja 3,5 mm

Neuletiheys: 25 s sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Vartalo

Luo 2,5 mm puikoilla 144 (156) 168 (180) 192 (204) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 4 cm. Vaihda työhön 3,5 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta. Aseta silmukkamerkit työn sivuihin siten, että merkkien välissä on etukappaleella 73 (79) 85 (91) 97 (103) s ja takakappaleella 71 (77) 83 (89) 95 (101) s. Kun työn korkeus on n. 22 (25) 28 (31) 34 (37) cm, päätä kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 9 s eli etukappaleelta 5 s ja takakappaleelta 4 s. Päätä myös 1 s etukappaleen keskellä V-pääntietä varten. Neulo taka- ja etukappaleet loppuun erikseen.

Takakappale

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin. Päätä kädentien reunassa joka 2. krs 1 (1) 1 (2) 2 (2) x 2 s ja 2 (2) 3 (2) 2 (3) x 1 s = 55 (61) 65 (69) 75 (79) s. Kun takakappaleen korkeus on n. 31 (35) 39 (43) 47 (51) cm, siirrä keskimmäiset 29 (31) 33 (35) 37 (39) s apupuikolle odottamaan ja neulo molemmat olat erikseen loppuun. Neulo olan 13 (15) 16 (17) 19 (20) s:lla 4 krs sileää neuletta edestakaisin. Päätä s:t ja neulo toinen puoli vastaavasti.

Oikea etukappale

Jaa etukappale puoliksi oikeaan ja vasempaan etukappaleeseen. Neulo sileää neuletta edestakaisin oikean etukappaleen 31 (34) 38 (40) 43 (46) s:lla ja tee kavennukset kädentien reunassa samoin kuin takakappaleella. Aloita samalla myös V-pääntien kavennukset: neulo 1 o, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo kerroksen muut s:t oikein. Toista V-pääntien kavennukset ensin joka 2. krs 3 kertaa, sitten vuorotellen joka 4. krs ja joka 2. krs, kunnes jäljellä on 13 (15) 16 (17) 19 (20) s. Neulo oikea etukappale saman pituiseksi kuin takakappale.

Vasen etukappale

Neulo kuten oikea etukappale, mutta tee V-pääntien kavennukset peilikuvana: Neulo sileää neuletta, kunnes kerroksella on jäljellä 3 s, neulo 2 o yhteen, 1 o.

Viimeistely

Ompele olan 13 (15) 16 (17) 19 (20) s etu- ja takakappaleelta yhteen.

Pääntien reunus

Ota odottamassa olleet 29 (31) 33 (35) 37 (39) s 2,5 mm pyöröpuikolle ja poimi 38 (40) 44 (46) 48 (52) s V-pääntien vasemmasta reunasta. Luo etukappaleiden väliin yksi uusi silmukka (= keskisilmukka), ja poimi vielä 38 (40) 44 (46) 48 (52) s V-pääntien oikeasta reunasta. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena ja tee samalla V-pääntien reunuksen kavennukset etukappaleella keskisilmukan molemmin puolin: neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 2 s ennen keskisilmukkaa, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, 1 o, 2 o yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka kerroksella, kunnes reunuksen korkeus on n. 2,5 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen.

Kädentien reunus

Poimi 2,5 mm pyöröpuikolle kädentien alareunasta aloittaen 72 (76) 80 (84) 88 (92) s. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena, kunnes reunuksen korkeus on n. 2,5 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen. Neulo toinen kädentien reunus vastaavasti.