



Lapsen huppuneule

1411-12 Viking Hobbygarn

Koko:	2/4	(6)	8	(10)	12/14	vuotta
Rinnanympäryys:	63	(69)	74	(80)	86	cm
Pituus:	38	(45)	50	(54)	58	cm
Hihan pituus:	26	(30)	35	(39)	44	cm

Lanka: Viking Hobbygarn (100 % villa, 50 g = 70 m)

Langanmenekki:

Valkoinen (900)	5	(6)	6	(7)	7	kerää
Vaaleanharmaa (913)	2	(3)	3	(4)	4	kerää

Puikot: pyöröpuikot 5,5 ja 6 mm sekä sukka puikot ja 6 mm

Neuletiheys: 14 s sileää neuletta 6 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempisiin puikkoihin.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Vartalo

Luo 6 mm puikoilla vaaleanharmaalla 88 (96) 104 (112) 120 s ja neulo kirjoneuletta A suljettuna neuleena piirroksen mukaan. Laita silmukkamerkit työn sivuihin siten, että merkkien välissä on etukappaleella 45 (49) 53 (57) 61 s ja takakappaleella 43 (47) 51 (55) 59 s. Kirjoneuleen A jälkeen jatka valkoisella sileää neuletta. Kun työn korkeus on n. 23 (29) 33 (36) 38 cm, päätä kädenteitä varten työn molemmissa sivuissa 6 s eli merkin molemmin puolin 3 s. Jätä työ odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luo 6 mm puikoilla vaaleanharmaalla 23 (25) 27 (29) 31 s ja neulo kirjoneuletta A suljettuna neuleena piirroksen mukaan. Laita silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan ja lisää 1 s merkin molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset n. 3,5 (4) 5 (4,5) 4 cm:n välein. Kirjoneuleen A jälkeen jatka valkoisella sileää neuletta, kunnes hihassa on 37 (39) 41 (45) 51 s ja hihan pituus on n. 26 (30) 35 (39) 44 cm. Päätä viimeisellä krs:lla kädentietä varten 6 s hihan alla eli merkin molemmin puolin 3 s. Neulo toinen hiha samoin.

Kaarroke

Siirrä kaikki kappaleet samalle 6 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 138 (150) 162 (178) 198 s. Laita silmukkamerkit kappaleiden välisiin saumakohtiin ja jatka neulomista valkoisella suljettuna neuleena. Neulo 2 krs sileää neuletta ja aloita sen jälkeen raglankavennukset: *neulo, kunnes jäljellä on 2 s ennen merkkiä, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, 2 o yhteen*. Toista *-* jokaisen merkin kohdalla ja joka 2. krs, kunnes työssä on jäljellä 50 (54) 58 (58) 62 s.

Korotettu kaulus

Vaihda työhön 5,5 mm puikot ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 8 (10) 10 (12) 12 cm. Päätä silmukat joustinneuletta neuloen.

Huppu

Vaihda työhön 5,5 mm puikot ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 2 cm. Vaihda takaisin 6 mm puikkoihin. Siirrä kauluksen keskimmäiset 9 (9) 11 (11) 13 s etukappaleelta apupuikolle/apulangalle odottamaan ja jatka edestakaisin neuloen sileää neuletta. Merkitse silmukkamerkillä takakappaleen puolella kauluksesta keskimmäinen silmukka ja lisää 1 s merkityn silmukan molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset joka 4. krs yhteensä 6 (6) 7 (7) 8 kertaa. Neulo sileää neuletta, kunnes hupun korkeus on n. 22 (23) 24 (25) 26 cm (työn nurjalta puolelta mitattuna). Jaa huppu merkityn silmukan kohdalta puoliksi, laita nurjat puolet vastakkain ja ompele hupun yläsauma.


Hupun reuna:

Ota odottamassa olleet etukappaleen silmukat 5,5 mm pyöröpuikolle ja poimi neuloen vaaleanharmaalla hupun reunasta 61 (65) 67 (69) 73 s = 70 (74) 78 (80) 86 s. Neulo kirjoneuletta B piirroksen mukaan. Päätä silmukat.

Viimeistely

Ompele kainalosaumat. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.

Kirjoneule A




Toista

Hihan keskikohta

Aloita tästä

Kirjoneule B



Toista

Aloita tästä

- = neulo s oikein valkoisella
- = neulo s nurin valkoisella
- = neulo s oikein vaaleanharmaalla
- = neulo s nurin vaaleanharmaalla