



Lapsen Ramona-tunika

2121-2 Viking Bambino

Koko:	2	(4)	6	(8)	10	(12)	vuotta
Rinnanympäryys:	54	(57)	61	(67)	73	(77)	cm
Pituus:	41	(45)	50	(55)	60	(65)	cm

Lanka: Viking Bambino (50 % puuvilla, 50 % bambuviskoosi, 50 g = 176 m)

Lankavaihtoehdot: Fröya (80 % superwash villa, 20 % nylon, 50 g = 150 m), Baby Ull (100 % merinovilla, 50 g = 175 m), Alpaca Liten Storm (40 % alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 175 m)

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki:

Vaalea turkoosi (426)	3	(4)	4	(4)	5	(5)	kerää
Valkoinen (400)	1	(1)	1	(1)	2	(2)	kerää

Puikot: pyöröpuikot 2,5 ja 3 mm

Neuletiheys: 28 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = 10 cm.

Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Huom! Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

Vartalo

Luo 2,5 mm puikoilla valkoisella 240 (240) 264 (288) 312 (336) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 8 (10) 10 (12) 12 (12) krs. Vaihda työhön 3 mm puikot ja neulo kirjoneuletta piirroksen mukaan. Kun piirroksen krs:t on neulottu, jäljellä on 160 (160) 176 (192) 208 (224) s. Jatka turkoosilla ja kavenna seuraavalla krs:lla tasaisin välein 8 (0) 4 (4) 4 (8) s = 152 (160) 172 (188) 204 (216) s. Aseta silmukkamerkit työn sivuihin siten, että merkkien välissä sekä etu- että takakappaleessa on 76 (80) 86 (96) 104 (108) s. Kun työn korkeus on 30 (34) 38 (42) 46 (50) cm, päättele työn molemmissa sivuissa kädentietä varten 10 s eli merkin molemmin puolin 5 s.

Seuraavalla krs:lla luodaan hihan silmukat päätettyjen s:den kohdalle: neulo kädentien kavennuksiin asti, luo päätettyjen s:den tilalle 53 (59) 63 (67) 71 (75) s, neulo vartalon s:lla sileää, kunnes tulet toisen kädentien kohdalle ja luo päätettyjen s:den tilalle 53 (59) 63 (67) 71 (75) s = 238 (258) 278 (302) 326 (346) s. Aseta silmukkamerkit kappaleiden vaihtumiskohtaan (= 4 raglansaumaa).


Kaarroke

Neulo vartalon silmukoilla sileää ja hihan uusilla silmukoilla 1 n, 1 o -joustinneuletta. Hihan viimeinen s neulotaan nurin. Jatka näin 3 krs. Aloita seuraavalla krs:lla raglankavennukset etu- ja takakappaleissa: neulo kappaleen alussa 2 o yhteen, neulo kunnes jäljellä on 2 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli. Krs:lla kaventuu 4 s. Neulo 3 krs ja toista kavennukset. Jatka seuraavalta krs:lta alkaen myös hihan s:lla sileää. Neulo 3 (2) 2 (2) 1 (1) krs. Seuraavalla krs:lla aloitetaan raglankavennukset myös hihojen puolella: *neulo, kunnes jäljellä on 2 s ennen merkkiä, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, 2 o yhteen*. Toista *-* jokaisen merkin kohdalla. Krs:lla kaventuu 8 s. Neulo 3 (3) 2 (2) 1 (1) krs ja toista kavennukset. Neulo 3 (2) 2 (1) 1 (1) krs, toista kavennukset. Neulo 2 (2) 1 (1) 1 (1) krs, toista kavennukset. Tee tämän jälkeen kavennukset joka 2. krs, kunnes hihassa on tehty 15 (17) 19 (21) 23 (26) kavennuskertaa (vartalossa 2 kavennuskertaa enemmän). Jäljellä on 110 (114) 118 (118) 118 (122) s.

Viimeistely

Vaihda puikkoihin 2,5 mm ja neulo turkoosilla 5 krs 1 o, 1 n -joustinneuletta. Päättele silmukat joustinta neuloen.





Malli ja ohje: Viking Garn / Gerd Auestad
 Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
 Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi