



Lapsen Tinde-neulepusero

2233-6 Viking Sportsragg

Koko:	2	(4)	6	(8)	10	(12)	vuotta
Rinnanympäry:	60	(65)	71	(75)	80	(85)	cm
Pituus:	36	(40)	45	(50)	54	(58)	cm
Hihan pituus:	23	(28)	31	(36)	40	(43)	cm

Lanka: [Viking Sportsragg](#) (60 % villa, 20 % nylon, 20 % akryyli, 50 g = 100 m)

Lankavaihtoehdot: [Alpaca Storm](#) (40 % alpukka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m),

[Viking Superwash](#) (100 % villa, 50 g = 100 m), [Viking Bamboo](#) (50 % puuvilla, 50 % bambuviskoosi, 50 g = 110 m)

Huom! Langanmenekki saattaa vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Langanmenekki:

Pinkki (572) tai Vihreä (533)	5	(5)	6	(7)	7	(8)	kerää
Kirkas oranssi (551) tai Tummanvihreä (532)	2	(3)	3	(4)	4	(5)	kerää

Puikot: pyöröpuikot 3 ja 3,5 mm (suosituspituus: 60-80 cm) sekä sukka puikot 3 ja 3,5 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukamerkkiä, 2 apulankaa silmukoiden siirtämistä varten

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulat liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulat liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Selitykset

M = silmukkamerkillä merkitty silmukka, neulotaan aina oikein; tämän silmukan molemmin puolin tehdään raglanlisäykset

1 s O = lisää 1 s kiertäen oikealle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali etukautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka etukautta kiertäen oikein.

1 s V = lisää 1 s kiertäen vasemmalle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali takakautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka takareunasta kiertäen oikein.

Ohjeesta

Pusero neulotaan ylhäältä alas pyörönä.

Kaulus ja raglankaarroke

Luo 3 mm sukkapuikoille pinkillä / vihreällä langalla 76 (80) 84 (84) 88 (92) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 6 cm. Vaihda työhön 3,5 mm sukkapuikot ja jatka neuloen sileää neuletta. Merkitse 4 silmukkaa silmukkamerkeillä raglanlisäyksiä varten: **M1**, neulo 26 (28) 30 (30) 32 (34) s (= takakappale), **M2**, neulo 10 s (= vasen hiha), **M3**, 26 (28) 30 (30) 32 (34) s (= etukappale), **M4**, 10 s (= oikea hiha). Tee raglanlisäykset joka 2. krs seuraavasti: neulo merkittyyn silmukkaan asti, neulo ennen merkkiä **1 s O** ja merkin jälkeen **1 s V**. Toista tällaiset lisäykset jokaisen merkityn silmukan kohdalla ja kokonaisuudessaan 16 (18) 20 (22) 24 (26) kertaa = 204 (224) 244 (260) 280 (300) s.

Huom! Kun sukkapuikot jäävät liian lyhyiksi, vaihda 3,5 mm pyöröpuikkoihin.

Kun kaikki lisäykset on tehty, jaa työ osiin ja siirrä kummankin hihan 42 (46) 50 (54) 58 (62) s omille apulangoilleen.

Miehusta

Neljä merkittyä silmukkaa sisältyvät miehustan silmukkalukuun.


Jatka sileää suljettua neuletta miehustan 120 (132) 144 (152) 164 (176) s:lla ja luo kummankin hihan alle 6 uutta silmukkaa = 132 (144) 156 (164) 176 (188) s. Neulo raidoitusta kaavion mukaan ja jatka sen jälkeen pinkillä / vihreällä langalla sileää neuletta, kunnes työn korkeus on vasemmalta olkapäältä mitattuna n. 30 (34) 39 (44) 48 (52) cm. Vaihda työhön 3 mm pyöröpuikot. Neulo ensin 1 krs sileää neuletta, sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 6 cm. Päättele silmukat joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

Hihat

Ota työhön 3,5 mm sukkapuikot ja siirrä toisen hihan odottamassa olleet 42 (46) 50 (54) 58 (62) s apulangalta puikoille. Poimi ja neulo lisäksi hihan alta 6 silmukkaa (1 s jokaista luotua silmukkaa kohden) = 48 (52) 56 (60) 64 (68) s. Laita silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan (= keskellä hihan alla). Neulo raidoitusta suljettuna neuleena kaavion mukaan ja **kavenna samalla 1 s** merkin molemmin puolin. Toista tällaiset kavennukset n. 4 (3,5) 3,5 (3,5) 3,5 (3,5) cm:n välein. Jatka raidoituksen jälkeen pinkillä / vihreällä langalla sileää neuletta, kunnes hihan pituus on n. 17 (22) 25 (30) 34 (37) cm ja hihassa on jäljellä 40 (40) 42 (44) 46 (48) s. Vaihda 3 mm sukkapuikkoihin. Neulo ensin 1 krs sileää neuletta, sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 6 cm. Päättele silmukat joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Viimeistely

Päättele langanpäätyön nurjalle puolelle.



Malli ja ohje: Viking Garn / Benedicte Skogerbø
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelu t: posti@lankamaailma.fi

□ = pinkki / vihreä

■ = kirkas oranssi / tummanvihreä