



Vauvan mekko

Gjestal 262-10

Lanka: Gjestal [Merino Babyull](#) (100 % merinovilla, 50 g = 175 m)

Koko:	3	6	9	12	kk
Vaateen mitat:					
Vartalonympäry:	49	52	55	58	cm
Pituus:	35	38	40	42	cm
Hihan pituus:	16	18	19	20	cm
Langanmenekki:					
Luonnonvalkoista (800)	3	3	4	4	kerää

Puikot: pyöröpuikko ja sukka puikot 2,5 ja 3 mm

Virkkuukoukku: 2,5 mm

Muut tarvikkeet: 1 nappi, silkkinauhaa

Neuletiheys: 28 s sileää neuletta tai 26 s mallineuletta 3 mm puikoilla = 10 cm. Huom! Tarkista neuletiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempisiin puikkoihin.

Helmineule:

1. krs: *1 o, 1 n*, toista *-* koko krs:n ajan.
2. krs: Neulo oikealta näyttävät s:t nurin ja nurjalta näyttävät oikein.

Helma

Luo 2,5 mm pyöröpuikoille 192 (198) 210 (216) s ja neulo suljettua sileää neuletta 4 krs. Neulo sitten taitetta varten 1 krs toistaen *2 o yhteen, lk* koko krs:n ajan. Vaihda 3 mm puikkoihin ja neulo 6 krs sileää neuletta ja 2 krs helmineuletta. Neulo sitten mallineuletta I piirroksen mukaan, kunnes työn korkeus taitekerroksesta mitaten on 25 (27) 28 (29) cm. Neulo 1 krs oikein kaventaen samalla 64 (62) 66 (64) s tasaisin välein = 128 (136) 144 (152) s. Laita krs:n alkuun ja keskelle merkki (= "sivusaumat"), sekä etu- että takakpl:ssa on 64 (68) 72 (76) s. Neulo 1 krs nurin ja neulo sitten reikäkerros toistaen *2 o yhteen, lk*. Neulo vielä 1 krs nurin. Neulo sitten mallineuletta II piirroksen mukaan. Kun työn korkeus on n. 27 (29) 30 (31) cm, päätä molemmissa sivuissa kädentietä varten seuraavasti: päätä krs:n alussa 3 s, neulo 59 (63) 67 (71) s, päätä 5 s, neulo 59 (63) 67 (71) s, päätä loput 2 s. Neulo kappaleet erikseen valmiiksi.

Takakappale

Työssä on 59 (63) 67 (71) s. Jatka neuloen mallineuletta II piirroksen mukaan edestakaisin ja kavenna samalla joka 2. krs:lla kummassakin reunassa 3 x 1 s kädentietä varten = 53 (57) 61 (65) s. Kun työn korkeus taitekrs:sta mitaten on 30 (33) 35 (37) cm, päätä keskimmäinen s halkiota varten ja neulo molemmat puolet erikseen. Kun työn korkeus taitekrs:sta mitaten on 33 (36) 38 (40) cm, päätä pääntien reunassa ensin 8 (8) 10 (10) s ja sitten joka 2. krs:lla vielä 2 x 1 s = 16 (18) 18 (20) s. Kun työn korkeus on 35 (38) 40 (42) cm, päätä loput s:t olkaa varten. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

Etukappale

Työssä on 59 (63) 67 (71) s. Neulo mallineuletta ja päätä kädentietä varten kuten takakappaleessa. Kun työn korkeus taitekrs:sta mitaten on 31 (32) 34 (36) cm, päätä keskimmäiset 9 (9) 13 (13) s pääntietä varten ja neulo molemmat puolet erikseen. Päätä pääntien reunassa joka 2. krs:lla vielä 2 x 2 s ja 2 x 1 s = 16 (18) 18 (20) s. Kun työn korkeus taitekrs:sta mitaten on 35 (38) 40 (42) cm, päätä loput s:t olkaa varten. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.

Hihat

Luo 2,5 mm sukkapuikoilla 36 (36) 40 (42) s. Neulo suljettuna neuleena 4 krs sileää neuletta ja neulo sitten taitetta varten 1 krs toistaen *2 o yhteen, lk* koko krs:n ajan. Neulo vielä 6 krs sileää neuletta ja 2 krs helmineuletta. Vaihda 3 mm puikkoihin ja laita krs:n alkuun merkki (= hihan "sisäsauma"). Neulo mallineuletta I piirroksen mukaan lisäten samalla 1 s merkin molemmin puolin. Tee tällaiset lisäykset n. 1,5 (1,5) 2 (2) cm välein kunnes työssä on 52 (54) 56 (58) s. Kun työn korkeus taitekrs:sta mitaten on 16 (18) 19 (20) cm, jaa työ merkin kohdalta ja jatka neuloen edestakaisin. Päätä kummassakin reunassa joka 2. krs:lla 6 x 1 s. Päätä loput s:t kerralla. Neulo toinen hiha samoin.

Viimeistely


Ompele olkasaumat. Ompele hihat kädenteille. Taita taitevarat nurjalle ja ompele reuna kiinni joustavin pistoin.

Pääntien reunus: Kiinnitä lanka työn reunaan ps:lla. Virkkaa halkion ja pääntien reunaan 1 krs ks:ita ja tee samalla halkion oikeaan yläreunaan napituslenkki: virkkaa 5 kjs, ylitä 2 s, 1 ks seuraavaan s:aan.


Virkkaa vielä 1 nirkkokrs: virkkaa *3 kjs, 1 ks kourusta laskien 3. kjs:aan, ylitä 1 ks, 1 ks seuraavaan s:aan*, toista *-* koko krs:n ajan.

Ompele halkion vasempaan reunaan nappi.

Mallineule I



Mallineule II



- = neulo oikealla oikein, nurjalla nurin
- ⊗ = neulo oikealla nurin, nurjalla oikein
- = langankierto
- △ = nosta 2 s neulomatta niin kuin neuloisit ne oikein, neulo 1 o, vedä nostetut s:t neulotun yli

