



## Lapsen Fargesprell-neulepaita

Gjestal 316-09 Bomull Sport

**Koko:** 2 (4) 6 (8) 10 (12) vuotta

**Valmiin neuleen mitat:**

**Rinnanympärys:** n. 60 (65) 71 (76) 82 (87) cm

**Koko pituus:** n. 36 (40) 44 (48) 52 (54) cm

**Hihan pituus:** n. 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm

**Lanka:** Gjestal [Bomull Sport Multi](#) (100 % merseroitu puuvilla, 50 g = 100 m)

**Langanmenekki:** 6 (7) 8 (9) 11 (13) kerää pinkki-oranssipilkullista (395)

**Puikot:** [pyöröpuikot](#) 3 mm (40 ja 60-80 cm) ja 4 mm (60-80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 3 ja 4 mm tai käsialan mukaan

**Neuletiheys:** 22 s sileää neuletta 4 mm puikoilla = 10 cm. Tarkista neuletiheys neulomalla mallitilkku. Laske montako silmukkaa tilkussa on 10 cm:llä. Jos silmukoita on enemmän kuin ohjeen mukaisessa tiheydessä, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos silmukoita on vähemmän, vaihda ohuempiin puikkoihin.

## Koon valinta

Ota mitat käyttäjälle sopivasta neulevaatteesta ja vertaa mittoja taulukon mittoihin. Valitse koko rinnan ympäröyksen perusteella. Miehestä ja hihojen pituutta voit muuttaa tarpeen mukaan.

## Ohjeesta

Paita neulotaan alhaalta ylöspäin. Miehestä neulotaan pyörönä sileänä neuleena kädentielle asti, minkä jälkeen työ jaetaan etu- ja takakappaleeseen ja kappaleet neulotaan tasana loppuun ainoikeaa. Hihat neulotaan sukkapuikoilla pyörönä hihansuusta alkaen ja ommellaan lopuksi kädenteille.

## Vartalo

Luo 132 (144) 156 (168) 180 (192) s ohuemmalle pyöröpuikolle ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Neulo 1 o takareunasta, 1 n -joustinneuletta 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm. Laita kerroksen alkuun ja puoliväliin silmukkamerkki erottamaan etu- ja takakappaletta siten, että kummallakin puolella on 66 (72) 78 (84) 90 (96) s. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo sileää neuletta, kunnes työn korkeus on 24 (27) 30 (33) 37 (38) cm. Jaa työ sitten merkkien kohdalta ja neulo kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

## Takakappale

Neulo takakappaleen silmukoilla ainoikeaa edestakaisin (kaikki kerrokset oikein). Kun työn korkeus on 35 (39) 43 (47) 51 (53) cm, päättää seuraavalla krs:lla keskimäiset 24 (26) 28 (30) 32 (34) s pääntietä varten ja neulo krs loppuun. Neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi jatkaen ainoikeaa. Päättää pääntien reunassa kerroksen alussa vielä 1 s. Kun työn korkeus on 36 (40) 44 (48) 52 (54) cm, päättää olan silmukat. Neulo toinen olka peilikuvaksi.

## Etukappale

Neulo kuten takakappale, kunnes työn korkeus on 31 (35) 39 (42) 46 (48) cm. Päättää seuraavalla krs:lla keskimäiset 14 (16) 18 (20) 22 (24) s pääntietä varten ja neulo krs loppuun. Neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi jatkaen ainoikeaa. Päättää pääntien reunassa portaittain joka 2. krs:lla vielä 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 1 x 1 s. Kun työn korkeus on 36 (40) 44 (48) 52 (54) cm, päättää silmukat. Neulo toinen puoli peilikuvaksi.



## Hihat

Luo 32 (34) 36 (38) 40 (42) s ohuemmilla sukkapuikoilla ja yhdistä suljetuksi neuleeksi. Neulo 1 o takareunasta, 1 n -joustinneuletta 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm. Vaihda paksumpiin puikkoihin ja neulo sileää neuletta. Merkitse kerroksen ensimmäinen silmukka. Kun työn korkeus on 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm, lisää 1 s merkkisilmukan molemmin puolin. Tee tällaiset lisäykset jatkossa n. 2 cm välein, yhteensä 10 (11) 13 (14) 14 (14) kertaa = 52 (56) 62 (66) 68 (70) s. Jatka sileää neuletta, kunnes hihan pituus on 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm. Päättää silmukat. Neulo toinen hiha samoin.

## Kokoaminen ja viimeistely

Ompele olkasaumat. Ompele hihat kädenteille.

**Pääntien reunus:** Poimi lyhyelle pyöröpuikolle pääntieltä työn oikealta puolelta silmukat neuloen oikein. Poimi tasaisesti noin 12 s / 5 cm. Neulo 1 o takareunasta, 1 n -joustinneuletta n. 5 cm. Päättää silmukat varoen ettei reuna kiristä. Taita reunus kaksin kerroin ja ompele reuna nurjalle. Päättää langanpäät nurjalle.