



Vauvan Charlie-neulehaalari

1855 Hjertegarn Lana Cotton

Koko: 3 (6) 12 kk

Neuleen mitat

-rinnan ympärys: n. 27 (29) 32 cm

-koko pituus: n. 48 (54) 58 cm

Lanka: [Hjertegarn Lana Cotton](#) (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 212 m)

Langanmenekki: 5 (5) 6 kerää puuteria (3803)

Lankavaihtoehtoja:

[Hjertegarn Ciao Trunte](#) (100 % merinovilla, 50 g = 180 m), [Hjertegarn Armonia](#) (75 % merinovilla, 25 % nylon, 50 g = 200 m), [Hjertegarn Bamboo Wool](#) (55 % villa, 30 % bambuviskoosi, 15 % nylon, 50 g = 200 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [neulepuikot](#) 2,5 ja 3,5 mm tai vaihtoehtoisesti [pyöröpuikot](#) 2,5 ja 3,5 mm (60 cm)

Muut tarvikkeet: [sovituskapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, 5 nappia, päättelyneula

Neuletiheys: 24 s sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neulehaalari taka- ja etukappale sekä molemmat hihat neulotaan kukin erikseen tasoneuleena alhaalta ylös. Haalarissa on laskeva olkalinja, napitus etukappaleella sekä korkeat joustinresorit lahkeissa ja hihoissa. Joustinreunoja lukuun ottamatta haalari neulotaan sileänä neuleena.

Takakappale

Aloita neulominen lahkeista.

Luo 2,5 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 2,5 mm pyöröpuikolle 27 (31) 31 s ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta edestakaisin 6 cm. Vaihda työhön 3,5 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta. Lisää 1. krs:lla tasaisesti s-luvuksi 35 (41) 47 s, ja lisää sitten 1 s lahkeen kummassakin reunassa esimerkiksi 1 reunasilmukan sisäpuolella joka 4. krs yhteensä 3 kertaa. Kun lahkeen pituus on 18 (21) 25 cm, päättelee haarasaumaa varten lahkeen toisessa reunassa kerroksen alusta 1 x 3 s, 1 x 2 s ja 1 x 1 s. Siirrä silmukat sovituskaapelille odottamaan ja neulo toinen lahje samalla tavalla, mutta päättelee silmukat haarasaumaa varten vastakkaisessa reunassa.

Vartalo

Yhdistä neulomalla molemmat lahkeet samalle 3,5 mm puikolle siten, että haarasauman päätellyt reunat ovat vastakkain. Neulo sileää neuletta suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on lahkeiden yhdistämiskohdasta ylöspäin mitattuna 15 (17) 19 cm. Päättelee kädenteitä varten kummassakin reunassa kerroksen alusta 10 s. Neulo, kunnes kädentien korkeus on 10 (12) 14 cm.

Päättelee pääntietä varten keskimmäiset 18 s ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päättelee vielä pääntien reunassa kerroksen alusta 2 x 2 s. Päättelee loput silmukat kerralla esimerkiksi oikeaa neuloen. Neulo pääntien toinen puoli samalla tavalla, mutta peilikuvana.

Etukappale

Neulo samalla tavalla kuin takakappale, kunnes työn korkeus on lahkeiden yhdistämiskohdasta ylöspäin mitattuna 12 cm. Päättelee keskimmäiset 4 s ja neulo etukappaleen kumpikin puoli erikseen valmiiksi.

Neulo sileää neuletta suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on lahkeiden yhdistämiskohdasta ylöspäin mitattuna 15 (17) 19 cm. Päättelee kädentien reunassa kerroksen alusta 10 s. Kun kädentien korkeus on 8 (10) 12 cm, päättelee pääntien reunassa kerroksen alusta ensin 1 x 7 s ja sitten 2 x 2 s. Kun etukappale on yhtä korkea kuin takakappale, päättelee loput silmukat kerralla esimerkiksi oikeaa neuloen. Neulo toinen etukappale samalla tavalla, mutta peilikuvana.

Hihat

Luo 2,5 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 2,5 mm pyöröpuikolle 29 (31) 35 s ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta edestakaisin 3,5 (4) 5 cm. Vaihda työhön 3,5 mm puikot ja jatka neuloen sileää neuletta. Lisää 1 s hihan kummassakin sivussa esimerkiksi 1 reunasilmukan sisäpuolella joka 2. krs, kunnes hihassa on yhteensä 61 (69) 75 s ja hihan pituus on n. 13 (15) 17 cm. Neulo vielä 10 krs sileää neuletta ilman lisäyksiä ja päättelee sitten kaikki silmukat kerralla esimerkiksi oikeaa neuloen. Neulo toinen hiha samalla tavalla.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele olkasaumat esimerkiksi silmukoita jäljittelemällä.

Pääntien reunus

Aseta uusi lanka pääntien oikeaan reunaan työn oikealla puolella ja neulo 2,5 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 2,5 mm pyöröpuikolle reunasta 1 s. Poimi ja neulo sitten pääntien reunaa pitkin 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden, mutta hyppää joka 6. s yli, jotta reunasta ei tule löysä. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin 8 krs. Päättelee silmukat kerralla esimerkiksi joustinneuletta neuloen (oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin).

Etureunukset

Aseta uusi lanka etukappaleen oikeaan reunaan työn oikealla puolella ja neulo 2,5 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 2,5 mm pyöröpuikolle reunasta 1 s. Poimi ja neulo sitten etureunaa pitkin 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden, mutta hyppää joka 6. krs yli, jotta reunasta ei tule löysä. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin 7 krs. Päättele silmukat esimerkiksi joustinneuletta neuloen (oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin).

Neulo toinen etureunus samalla tavalla, mutta tee reunukseen 4. krs:lla lisäksi 5 napinläpää. Sijoita ylin napinläpi lähelle pääntien reunaa, muut napinlävet tasaisin välein.

Napinläpi: tee langankierto, neulo 2 s yhteen.

Viimeistely

Aseta etureunukset alareunastaan päällekkäin niin, että napinläpireunus on päällimmäisenä. Ompele etureunusten alareunat yhteen ja kiinnitä ne etukappaleen keskeltä pääteltyjen 4 s:n kohdalle. Kohdista hihan yläreunan keskikohta olkasauman kanssa yhteen ja ompele kädentien saumat. Ompele hiha- ja sivusaumat ja viimeisenä haarasauma. Kiinnitä napit toiseen etureunukseen. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.

Malli ja ohje: Hjertegarn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi