



Lasten Lillevenn-raglanraitatakki

2603-9 Viking Alpaca Liten Storm

Koko:	2	(4)	6	(8)	10	(12)	vuotta
Neuleen mitat							
-rinnan ympäryys:	60	(65)	70	(74)	81	(86)	cm
-koko pituus:	36	(40)	45	(50)	54	(58)	cm
-hihan pituus:	23	(28)	31	(36)	40	(43)	cm

Kuva: neuletakki on 2-vuotiaan kokoa.

Lanka: [Viking Alpaca Liten Storm](#) (40 % alpakka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 175 m)

Langanmenekki

Pohjaväri:	2	(2)	3	(3)	4	(4)	kerää beigeä (706)
Raitaväri:	2	(2)	2	(3)	3	(4)	siniharmaata (722)

Lankavaihtoehtoja:

[Viking Fröya](#) (80 % villa, 20 % nylon, 50 g = 150 m), [Viking Andes Tweed](#) (60 % superfine alpakka, 40 % merinovilla, 50 g = 200 m), [Viking Björk](#) (50 % bambuviskoosi, 50 % puuvilla, 50 g = 147 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: 2,5 ja 3,5 mm [pyöröpuikot](#) 60–80 cm, lisäksi 2,5 ja 3,5 mm [sukkapuikot](#)

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, 5 (5) 6 (6) 7 (7) nappia, [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula

Neuletiheys: 25 s sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = n. 10 cm.

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakki neulotaan alhaalta ylös. Ensin taka- ja etukappaleet neulotaan yhtä aikaa tasona helmasta kainaloon. Sitten neulotaan pyörönä molemmat hihat. Tämän jälkeen kaikki kappaleet yhdistetään samalle pyöröpuikolle kaarroketta varten. Kaarroke muotoillaan raglankavennuksin ja neulotaan vartalo-osan tavoin tasona. Takki neulotaan sileänä neuleena kahdella värillä raidoittaen, reunat sekä nappilistat neulotaan ainoikeinneuleena ja pelkästään pohjavärillä. Takissa on pyöreä pääntie ja napituksen suunta on vasemmalle. Voit muuttaa napituksen suuntaa neulomalla napinlävet vasempaan etureunukseen ja kiinnittämällä napit oikeaan etureunukseen.

Vartalo

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle beigellä langalla 147 (159) 171 (183) 199 (211) s ja neulo 8 krs ainoikeaa edestakaisin (joka krs oikein).

Vaihda työhön 3,5 mm pyöröpuikko. Laita työhön 2 silmukkamerkkiä siten, että kummallekin etukappaleelle tulee 36 (39) 42 (45) 49 (52) s ja merkkien väliin takakappaleelle 75 (81) 87 (93) 101 (107) s. Neulo raitaneuletta edestakaisin kaavion mukaan, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna n. 22 (25) 29 (33) 36 (39) cm. Päätele viimeisellä krs:lla (= työn nurja puoli) kädenteitä varten kummankin sivumerkin kohdalla 10 s eli merkin molemmin puolin 5 s. Jätä työ pyöröpuikolle odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Luot 2,5 mm sukka- tai puikolle beigellä langalla 42 (44) 46 (48) 50 (52) s. Yhdistä silmukat renkaaksi, laita silmukkamerkki kerroksen alkuun (= hihasauma, keskellä hihan alla) ja neulo suljettuna neuleena 8 krs ainoikeaa (vuorotellen 1 krs oikein ja 1 krs nurin). Vaihda työhön 3,5 mm sukka- tai puikot. Neulo raitaneuletta kaavion mukaan ja lisää samalla 1 s merkin molemmin puolin. Toista tällaiset lisäykset n. 2 (2,5) 2,5 (3) 3 (2,5) cm:n välein, kunnes hihassa on yhteensä 62 (64) 68 (70) 74 (82) s ja hihan pituus on n. 23 (28) 31 (36) 40 (43) cm. Päätele viimeisellä krs:lla 10 s hihan alla eli merkin molemmin puolin 5 s. Siirrä valmiin hihan silmukat sovituskaapelille odottamaan ja neulo toinen hiha samalla tavoin.

Raglankaarroke

Siirrä kaikki kappaleet samalle 3,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 231 (247) 267 (283) 307 (335) s. Laita silmukkamerkit kappaleiden välisiin saumakohtiin (= 4 raglansaumaa). Jatka raitaneuletta edestakaisin samaan tapaan kuin aiemmin, ja aloita samalla 1. krs:lla (= työn oikea puoli) raglankavennukset: neulo, kunnes 1. merkkiä edeltää 3 s, neulo 2 takareunoistaan o yhteen, 2 o, 2 o yhteen. Toista tällaiset kavennukset jokaisen merkin kohdalla (kerroksen aikana työstä kaventuu 8 s) **ensin joka 4. krs** 2 (2) 2 (2) 3 (3) kertaa, **sitten joka 2. krs**, kunnes olet neulonut kavennuskerroksia kaikkiaan 18 (19) 21 (23) 26 (29) kertaa = 87 (95) 99 (99) 99 (103) s. Katkaise siniharmaa lanka ja jatka neulomista beigellä langalla.

Pääntie reunus

Vaihda työhön 2,5 mm pyöröpuikko. Neulo 2 krs sileää neuletta edestakaisin ja kavenna samalla 2. krs:lla tasavälein s-luvuksi 85 (85) 87 (87) 91 (95) s. Neulo sitten 8 krs ainoikeaa edestakaisin (joka krs oikein), ja päätele silmukat löyhästi oikeaa neuloen. Katso, ettei reuna kiristä.

Vasen etureunus

Poimi ja neulo 2,5 mm pyöröpuikolle beigen värisellä langalla vasemman etukappaleen pystysuorasta reunasta 1 reunasilmukan sisäpuolelta n. 91 (101) 113 (125) 135 (145) s. Neulo 8 krs ainoikeaa edestakaisin (joka krs oikein), ja päätele silmukat oikeaa neuloen.

Oikea etureunus


Poimi ja neulo 2,5 mm pyöröpuikolle beigen värisellä langalla oikean etukappaleen pystysuorasta reunasta 1 reunasilmukan sisäpuolelta n. 91 (101) 113 (125) 135 (145) s. Neulo 4 krs ainoikeaa (joka krs oikein) edestakaisin. Neulo seuraavalla krs:lla reunukseen 5 (5) 6 (6) 7 (7) napinläpeä: alin napinläpi tulee helman

alareunasta laskettuna 3 s:n jälkeen, ylin napinläpi pääntien reunuksen alareunan kohdalle ja loput napinlävet tasaisesti alimman ja ylimmän välillä. **Napinläpi:** neulo 2 o yhteen, tee langankierto. Neulo vielä 3 krs ainoikeaa, jonka jälkeen oikea reunus on yhtä korkea kuin vasen. Päättele silmukat oikeaa neuloen.

Viimeistely

Ompele kainalosaumat. Päättä langanpäät työn nurjalle puolelle. Kiinnitä napit paikoilleen vasempaan etureunukseen.

Raitaneule



□ = beige: neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin

■ = siniharmaa: neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin



Malli ja ohje: Benedicte Skogerbø / Viking Garn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi