



Vauvan Knötteliten-ainaoikeinneulehaalari ja myssy

Snorre Collection 12–3 Viking Cashmere Silk

Koko:	1	(3)	6	(9)	12	(18)	24	kk
Neulehaalarin mitat								
-rinnanympärys:	40	(43)	48	(51)	55	(57)	61	cm
-pituus valmiina:	47	(49)	53	(59)	65	(68)	72	cm
-hihan pituus:	12	(14)	16	(18)	20	(22)	23	cm
-lahkeen pituus:	15	(17)	19	(21)	23	(25)	28	cm

Kuvat: neulehaalari on kokoa 1 kk.

Lanka: Viking Cashmere Silk (70 % kashmir, 30 % silkki, 25 g = 87,5 m)

Langanmenekki:
Ruskea (609) tai luonnonvalkoinen (600)

	6	(6)	7	(7)	8	(8)	9	kerää

Lankavaihtoehtoja:
Viking Idun (50 % villa, 25 % alpakka, 25 % polyamidi, 50 g = 100 m), Viking Sara (100 % akryyli, 50 g = 130 m), Viking Sara Multi (100 % akryyli, 50 g = 130 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: 2,5 ja 3,5 mm pyöröpuikot 40 ja 60 cm, lisäksi 2,5 ja 3,5 mm sukkapuikot
Muut tarvikkeet: 6 (7) 7 (7) 7 (8) 8 nappia, 4 silmukkamerkkiä, sovituskaapeleita silmukoiden siirtämiseen, päättelyneula
Neuletiheys: 22 s sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = n. 10 cm.
Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta
Neulehaalari neulotaan ylhäältä alas. Yläosa ja vartalo-osa neulotaan kumpikin tasona. Ennen haarakiilojen lisäyksiä silmukat yhdistetään ja loppuosa vartalosta sekä molemmat lahkeet neulotaan pyörönä. Hihat neulotaan pyörönä kädentieltä alaspäin. Haalarissa on raglanhihat, matala joustinneuleena neulottu pääntien reunus, korkeat joustinresorit hihoissa ja lahkeissa, ja etukappaleiden reunoissa joustinneuleiset nappilistat. Etureunusten alareunat kiinnitetään etuhalkion alareunaan ompelemalla. Voit valita, haluatko haalarin napituksen suunnan vasemmalle vai oikealle. Joustinresoreita sekä etu- ja takakappaleiden kiiloja lukuun ottamatta työssä neulotaan ainaoikeinneuletta.
Kypärämyssyn pinta on haalarin tapaan ainaoikeinneuletta. Myssy neulotaan alhaalta ylös, ensin tasoneuleena päälaen kavennuksiin asti ja sitten pyörönä sädekavennuksin muotoillen. Lopuksi myssyyn alareunaan neulotaan taitereuna sileänä neuleena, ja sen sisään pujotetaan loppulangasta neulottu pitkä i-cord-nyöri.

Raglanlisäykset:

L1o = lisää 1 s kiertäen oikealle
Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali etukautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka oikein.

L1v = lisää 1 s kiertäen vasemmalle
Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali takakautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka takareunasta kiertäen oikein.

Selitykset:

op = työn oikea puoli, **np** = työn nurja puoli, **M** = silmukkamerkillä merkitty raglansilmukka (raglanlisäykset tehdään tämän silmukan molemmin puolin)

Ainaoikeinneule kerroksia edestakaisin neuloen: neulo s:t oikealla oikein ja nurjalla oikein

Ainaoikeinneule suljettuna neuleena (pyörönä): neulo vuorotellen 1 krs oikein ja 1 krs nurin

Sileä neule kerroksia edestakaisin neuloen: neulo s:t oikealla oikein ja nurjalla nurin

Sileä neule suljettuna neuleena (pyörönä): neulo s:t oikein jokaisella krs:lla

Neulehaalari

Kaulus ja raglankaarroke

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle (40 tai 60 cm) yhteensä 55 (57) 61 (63) 67 (69) 73 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin n. 2 cm. Vaihda työhön 3,5 mm pyöröpuikko, neulo 1 krs oikein ja lisää samalla 1 s haluamassasi kohdassa = 56 (58) 62 (64) 68 (70) 74 s. Neulo sitten ainaoikeaa edestakaisin ja merkitse samalla 1. krs:lla raglansaumoja varten 4 silmukkaa silmukkamerkeillä:

Neulo 7 (7) 8 (9) 10 (10) 11 s (= vasen etukappale), **M1**, neulo 11 s (= vasen hiha, kaikki koot), **M2**, neulo 16 (18) 20 (20) 22 (24) 26 s (= takakappale), **M3**, neulo 11 s (= oikea hiha, kaikki koot), **M4**, neulo 7 (7) 8 (9) 10 (10) 11 s (= oikea etukappale).

Aloita seuraavalla op:n krs:lla raglanlisäykset: neulo ainaoikeaa 1. merkittyyn silmukkaan asti, **L1o**, neulo 1 o (= **M**, neulo tämä silmukka aina sileänä neuleena), **L1v**. Toista tällaiset lisäykset jokaisen merkityn silmukan kohdalla (työhön tulee 8 s lisää) ja joka 2. krs yhteensä 10 (11) 13 (14) 15 (16) 17 kertaa = 136 (146) 166 (176) 188 (198) 210 s. Siirrä kummankin hihan 31 (33) 37 (39) 41 (43) 45 s sovituskaapelille odottamaan ja jatka neulomista taka- ja etukappaleiden silmukoilla. Merkityt raglansilmukat sisältyvät näihin silmukoihin.

Vartalo
= 74 (80) 92 (98) 106 (112) 120 s.
Jatka neuloen ainaoikeaa edestakaisin ja luo samalla 1. krs:lla kummankin hihan alle kainaloon 6 uutta silmukkaa = 86 (92) 104 (110) 118 (124) 132 s. Neulo, kunnes työn korkeus on kainalosta alaspäin mitattuna n. 19 (19) 20 (21) 24 (25) 25 cm. Yhdistä silmukat renkaaksi ja jatka ainaoikeaa suljettuna neuleena 3,5 mm pyöröpuikolla (40 cm). Lisää 1. krs:lla keskelle eteen 4 uutta silmukkaa = 90 (96) 108 (114) 122 (128) 136 s. Laita 1 silmukkamerkki keskelle eteen ja toinen merkki keskelle taakse.

Aloita sitten työn leventäminen keskellä edessä ja takana haarakiilaa varten: *neulo ainaoikeaa, kunnes merkkiä edeltää 1 s, **L1o**, neulo 2 o, **L1v***, toista *–* myös toisen merkin kohdalla. Lisäyskerroksella työhön tulee 4 s lisää. Neulo haarakiilan silmukat jatkossa aina sileänä neuleena ja toista lisäykset joka 2. krs, kunnes kummankin kiilan kohdalla on 8 s. Jokaisella lisäyskerroksella kiilasilmukoiden määrä sekä etu- että takakappaleen keskellä kasvaa 2 silmukalla. Neulo tämän jälkeen vielä 1 krs ainaoikeaa ja päättele samalla 8 kiilasilmukkaa keskeltä edestä ja takaa. Katkaise lanka.

Lahkeet
Molemmat lahkeet neulotaan erikseen. Lahkeen pituus mitataan jatkossa jakokohdasta alaspäin.

Siirrä toisen lahkeen 45 (48) 54 (57) 61 (64) 68 s sovituskaapelille odottamaan. Jaa jäljelle jäävän lahkeen silmukat 3,5 mm sukkapuikoille, yhdistä silmukat renkaaksi ja merkitse halutessasi silmukkamerkillä kerroksen vaihtumiskohta (= lahkeen sisäsauma). Aseta uusi lanka kerroksen alkuun ja neulo ainaoikeaa suljettuna neuleena, kunnes lahkeen pituus on n. 11 (13) 15 (17) 19 (21) 24 cm. Kavenna viimeisellä krs:lla tasavälein s-luvuksi 32 (34) 36 (38) 40 (40) 42 s. Vaihda työhön 2,5 mm sukkapuikot. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta, kunnes lahkeen pituus on n. 19 (21) 23 (25) 27 (29) 32 cm. Päättele silmukat löyhästi joustinneuletta mukaillen. Katso, ettei reuna kiristä liikaa. Neulo toinen lahje samalla tavalla.

Hihat
Siirrä sovituskaapelilta 3,5 mm sukkapuikoille toisen hihan odottamassa olleet 31 (33) 37 (39) 41 (43) 45 s. Poimi ja neulo lisäksi hihan alta kainalosta 6 s (eli 1 s jokaista kädentielle luotua uutta silmukkaa kohden) = 37 (39) 43 (45) 47 (49) 51 s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja laita halutessasi silmukkamerkki kainalosta poimittujen silmukoiden keskelle (= hihasauma). Neulo ainaoikeaa suljettuna neuleena, kunnes hihan pituus on kainalosta alaspäin mitattuna n. 8 (10) 12 (14) 16 (18) 19 cm. Kavenna seuraavalla krs:lla tasavälein s-luvuksi 28 (28) 30 (32) 34 (36) 36 s. Vaihda työhön 2,5 mm sukkapuikot ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta, kunnes hihan pituus on n. 16 (18) 20 (22) 24 (26) 27 cm. Päättele silmukat löyhästi joustinneuletta mukaillen. Neulo toinen hiha samalla tavalla.

Etureunukset

Napitus vasemmalle (tytöt): neulo ensin vasemman etukappaleen reunus, sitten oikean etukappaleen reunus napinlävillä.

Napitus oikealle (pojat): neulo ensin oikean etukappaleen reunus, sitten vasemman etukappaleen reunus napinlävillä.

Aseta uusi lanka etukappaleen reunaan työn oikealla puolella. Poimi ja neulo 2,5 mm pyöröpuikolle (60 cm) etukappaleen pystysuorasta reunasta 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden, **mutta** hyppää aina joka 4. silmukka yli. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin, kunnes reunuksen korkeus on 2 cm. Päättele silmukat joustinneuletta mukaillen. Merkitse reunukseen 6 (7) 7 (7) 7 (8) 8 napinpaikkaa: alin nappi tulee n. 1 cm:n päähän etukappaleen halkion alareunasta mitattuna, ylin nappi pääntien reunuksen alareunan kohdalle ja loput napit tasaisesti alimman ja ylimmän välille.

Neulo toinen etureunus muuten samalla tavoin, mutta kun joustinneuleen korkeus on n. 1 cm, neulo reunukseen lisäksi 6 (7) 7 (7) 7 (8) 8 napinläpeä. **Napinläpi:** neulo 2 o yhteen, tee langankierto. Neulo seuraavalla krs:lla langankierto tavallisena oikeana tai nurjana silmukkana, jotta työhön muodostuu reikä.

Viimeistely
Ompele haarasauma. Ompele 6 (7) 7 (7) 7 (8) 8 nappia paikoilleen toiseen etureunukseen. Laita etureunusten alareunat päällekkäin siten, että napinlävellinen reunus on päällimmäisenä. Kiinnitä kumpikin reunus alareunastaan kiinni siisteillä pistoilla ommellen halkion alareunaan. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle. Käännä lopuksi lahkeiden ja hihansuiden reunat kaksin kerroin työn etupuolelle.

Kypärämyssy

Luo 2,5 mm pyöröpuikolle (40 tai 60 cm) yhteensä 57 (63) 63 (69) 69 (75) 75 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin n. 1 cm. Vaihda työhön 3,5 mm pyöröpuikko. Neulo 1 krs oikein ja lisää samalla tasavälein s-luvuksi 58 (64) 64 (70) 70 (76) 76 s. Neulo ainaoikeaa edestakaisin, kunnes työn korkeus on n.11 (12) 13 (13) 14 (15) 16 cm. Kavenna seuraavalla krs:lla tasavälein s-luvuksi 48 (56) 56 (64) 64 (72) 72 s.

Yhdistä silmukat renkaaksi, vaihda työhön 3,5 mm sukkapuikot ja jatka ainaoikeaa suljettuna neuleena. Aloita seuraavalla krs:lla päälaen kavennukset.

1. kavennuskerros: *neulo 6 o, 2 o yhteen*, toista *–* krs:n loppuun.

Neulo 2 krs ilman kavennuksia.

Jatka neulomista tähän tapaan ja toista päälaen kavennukset joka 2. krs. Jokaisella kavennuskerroksella silmukoiden määrä kavennusten välissä vähenee 1 silmukalla. Kun kunkin kavennuksen välissä on jäljellä 1 s, neulo seuraavalla krs:lla 2 o yhteen koko krs:n ajan. Katkaise lanka, vedä kaikkien s:iden läpi ja kiristä päälaen aukko huolellisesti umpeen. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.

Taitereuna
Ota työhön uusi lanka ja poimi ja neulo 2,5 mm pyöröpuikolle (40 tai 60 cm) myssyn alareunaa pitkin työn oikealla puolella n. 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden, **mutta** hyppää aina joka 4. silmukka yli. Neulo sitten kerroksia edestakaisin seuraavasti: neulo 4 krs sileää neuletta, sitten 1 krs nurin (= taitereuna) ja vielä 4 krs sileää neuletta. Päättele silmukat haluamallasi tavalla. Taita reunus kaksin kerroin työn nurjalle puolelle ja ompele reuna löyhästi kiinni.

I-cord-nyöri
Luo 2,5 mm sukkapuikoille 4 s. *Siirrä silmukat puikon oikeaan laitaan (älä käännä työtä) ja neulo 4 s oikein*. Toista *–* koko ajan työn oikealla puolella, kunnes nyörin pituus on n. 60 (60) 60 (64) 64 (64) 66 cm. Katkaise lanka, vedä 4 s:n läpi ja päättele langanpäät huolellisesti.

Vedä valmis nyöri varovasti taitereunan läpi.



Malli ja ohje: Benedicte Skogerbø / Viking Garn
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi