



Kettusukat

Viking Garn 2104-12 Sportsragg

Koko:	30/32	(33/36)	37/39	(40/42)	44/46	(48)	
Jalkaterän pituus ennen kärkikavennuksia:	16	(18)	20	(22)	24	(25)	cm
Langanmenekki:	Sportsragg (60 % villa, 20 % akryyli, 20 % nylon)						
Harmaa 530:	2	(2)	2	(2)	2	(3)	kerää
Musta 550:	1	(1)	1	(2)	2	(2)	kerää
Valkoinen 500:	1	(1)	1	(1)	1	(1)	kerä
Ruosteenpunainen 543:	1	(1)	1	(1)	1	(1)	kerä
Lankavaihtoehto:	Alpaca Storm (40 % alpakka, 40 % merinovilla, 20 % nylon)						
Puikot:	sukkapuikot 3 ja 3,5 mm						

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. Huom! Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Varsi

Luo 3 mm puikoilla harmaalla 42 (44) 48 (52) 56 (60) s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena n. 2 (3) 3 (3) 4 (4) cm. Kerroksen alku sijoittuu jalan sisäsyrrälle.

Vaihda 3,5 mm puikkoihin ja neulo 1 krs sileää neuletta lisäten tai kaventaen samalla s-luvuksi 48 (48) 48 (56) 56 (56) s. Neulo kirjoneuletta kaavion mukaan, kunnes varressa on 2 (3) 3 (3) 3 (3) ketturiviä. Neulo vielä 1 krs harmaalla lisäten tai kaventaen samalla s-luvuksi 40 (44) 48 (52) 56 (60) s. Jätä krs:n ensimmäiset 19 (21) 23 (25) 27 (29) s odottamaan.

Kantapää

Vaihda mustaan lankaan ja tee lopuilla 21 (23) 25 (27) 29 (31) s:lla kantalappu: neulo sileää neuletta edestakaisin 5 (5) 6 (6) 7 (7) cm. Aloita kantapään kääntö oikean puolen krs:lla: neulo 15 (16) 17 (19) 20 (21) o, käännä. Nosta 1 s neulomatta, neulo 8 (8) 8 (10) 10 (10) n, käännä. *Nosta 1 s neulomatta, neulo oikein kääntymiskohtaan asti ja vielä 1 o, käännä. Nosta 1 s neulomatta, neulo nurin kääntymiskohtaan asti ja vielä 1 n, käännä.* Toista *-* kunnes kummassakin sivussa kääntymiskohtien ulkopuolella on jäljellä 2 s. Neulo viimeisen kääntymisen jälkeen oikein kantalapun loppuun asti.

Jalkaterä

Vaihda harmaaseen lankaan ja poimi kantalapun reunasta 10 (12) 13 (14) 16 (17) s, neulo odottamaan jätetyt s:t oikein, poimi kantalapun toisesta reunasta 10 (12) 13 (14) 16 (17) s. Jatka neuloen sileää neuletta kaikilla silmukoilla ja kavenna samalla 1 s kantapään molemmilta puolilta joka kerroksella, kunnes työssä on 40 (44) 48 (52) 56 (60) s. Neulo sileää kunnes jalkaterän pituus kantapää mukaan lukien on n. 16 (18) 20 (22) 24 (25) cm tai haluamasi mittainen.

Kärkikavennukset

Vaihda mustaan lankaan ja neulo 1 krs o. Merkitse sukan kummastakin sivusta 2 s ja kavenna merkkisilmukoiden molemmin puolin 1 s, ensin joka 2. krs:lla 2 kertaa ja sitten joka krs:lla, kunnes jäljellä on 12 s. Katkaise lanka, vedä loppujen silmukoiden läpi ja kiristä. Päättele langanpäät.

Neulo toinen sukka samoin, mutta tee kantapää kerroksen alussa ja jätä kerroksen lopusta s:t odottamaan, jotta kerroksen vaihto tulee jalan sisäsyrrälle.

- = harmaa
- = musta
- = ruosteenpunainen
- = valkoinen

