



## Liben-kirjoneulesukat

2234-30 Viking Sportsragg

**Koko:** 23/26 (27/30) 31/34 (35/38) 39/42 (43/46)

**Lanka:** [Viking Sportsragg](#) (60 % villa, 20 % polyamidi, 20 % akryyli, 50 g = 100 m)

**Lankavaihtoehto:** [Viking Alpaca Storm](#) (40 % alpakka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

### Langanmenekki

Valkoinen (500):	2	(2)	2	(2)	3	(3)	kerää
Punainen (565):	1	(1)	1	(1)	1	(1)	kerä

**Puikot:** [sukkapuikot](#) 3 ja 3,5 mm

**Muut tarvikkeet:** 2 silmukkamerkkiä, päättelyneula

**Neuletiheys:** 22 s sileää neuletta ja kuvioneuletta 3,5 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempisiin puikkoihin.

**Huom!** Kun neulot kirjoneuletta, huolehdi, että päävärin ja kuviovärin langat ovat koko ajan samassa järjestyksessä. Ota esimerkiksi päävärin lanka puikolle aina kuviovärin yläpuolelta ja vastaavasti, ota kuviovärin lanka puikolle aina päävärin alapuolelta. Kun langat eivät kierry toistensa ympärille työn nurjalla puolella, kirjoneuleesta tulee tasainen.

### Ohjeesta

Sukat neulotaan varresta varpasiin. Varressa on kirjoneuletta, muu osa sukasta neulotaan yksivärisenä. Sukassa on tiimalasikantapää ja kärjessä nauhakavennukset.

## Ohje

### Varsi

Luo 3 mm sukka puikoille **valkoisella langalla** 36 (38) 40 (44) 48 (52) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo suljettuna neuleena 1 o, 1 n -joustinneuletta n. 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm. Vaihda työhön 3,5 mm sukka puikot. Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasaisin välein s-luvuksi 40 (40) 40 (48) 48 (56) s.

Aloita kirjoneule kaavion mukaan. Neulo ja toista kaavioon merkittyä mallikertaa, kunnes varren pituus on luontireunasta alimmaisen sydämen kärkeen mitattuna n. 14 (15) 16 (18) 20 (21) cm. Katkaise kuviovärin lanka ja jatka neulomista **valkoisella langalla**.

### Kantapää

Neulo kantapää 3. ja 4. puikon silmukoilla = 20 (20) 20 (24) 24 (28) s. Jätä 1. ja 2. puikon s:t odottamaan.

Neulo 3. puikon s:t sileänä neuleena 4. puikolle. Käänny ja nosta 1. s neulomatta lanka työn edessä. Vie lanka työn taakse ja kiristä lankaa niin, että oikealle puikolle nousee 2 lankalenkkiä (= tuplasilmukka). Neulo loput s:t nurin. Käänny, nosta 1. s neulomatta lanka työn edessä ja kiristä lankaa, jotta oikealle puikolle muodostuu tuplasilmukka samoin kuin edellisellä krs:lla. Neulo sitten sileää neuletta ed. kerroksen tuplasilmukkaan asti ja käänny.

Jatka lyhennettyjä kerroksia tähän tapaan edestakaisin eli nosta käännöksen jälkeen aina 1. s neulomatta ja neulo kantapään keskellä s:t sileänä neuleena seuraavaan tuplasilmukkaan asti. Keskellä olevien silmukoiden määrä vähenee koko ajan ja vastaavasti sivuilla olevien nostettujen silmukoiden määrä kasvaa koko ajan. Tee käännökset kantapään kummassakin sivussa yhteensä 4 (5) 6 (7) 8 (9) kertaa = molemmissa sivuissa on 4 (5) 6 (7) 8 (9) tuplasilmukkaa.

Jatka sitten lyhennettyjen kerrosten neulomista seuraavasti: neulo sileää neuletta, kunnes tulet ed. kerroksen tuplasilmukan kohdalle. Neulo tuplasilmukka kuin neuloisit sen 1 oikeana silmukkana (neulo 2 lankalenkkiä oikein yhteen). Käänny, nosta 1. s neulomatta ja neulo s:t nurin tuplasilmukkaan asti. Neulo tuplasilmukka kuin neuloisit sen 1 nurjana silmukkana (neulo 2 lankalenkkiä nurin yhteen).

Jatka neulomista tähän tapaan edestakaisin eli nosta käännöksen jälkeen aina 1. s neulomatta, neulo kantapään keskellä s:t sileänä neuleena ja kerroksen lopussa tuplasilmukka yhtenä silmukkana, kunnes kaikki tuplasilmukat on neulottu. Keskellä olevien silmukoiden määrä kasvaa koko ajan ja vastaavasti sivuilla olevien nostettujen silmukoiden määrä vähenee koko ajan.

### Jalkaterä

Neulo **valkoisella langalla** 1 krs oikein kaikilla silmukoilla, ja jatka sitten neulomista suljettuna neuleena. Jotta työn sivuihin ei muodostu reikiä, poimi seuraavalla krs:lla sukan molemmissa sivuissa kantapään ja etuosan välistä 1 s takakautta kiertäen oikein ja neulo poimittu silmukka seuraavan s:n kanssa oikein yhteen. Neulo, kunnes jalkaterän pituus on kantapään takaosasta mitattuna n. 12 (14) 16 (18) 21 (23) cm.

### Kärkikavennukset


Laita työn kumpaankin sivuun silmukkamerkit kärjen kavennuksia varten.

**1. krs (kavennuskrs):** Neulo 2 s oikein yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes seuraavaa sivumerkkiä edeltää 2 s. \*Nosta seuraavat 2 s yhtä aikaa oikein neulomatta, siirrä s:t takaisin vasemmalle puikolle, neulo 2 s takareunoistaan oikein yhteen\*. Neulo 2 s oikein yhteen, neulo sileää neuletta, kunnes krs:n lopussa toista sivumerkkiä edeltää 2 s, toista \*-\*.

**2. krs:** Neulo 1 krs sileää neuletta ilman kavennuksia.

Toista kerrokset 1–2 yhteensä 4 (4) 5 (5) 7 (8) kertaa. Toista sitten kavennukset **jokaisella krs:lla**, kunnes työssä on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, vedä se jäljellä olevien silmukoiden läpi ja kiristä kärjen aukko umpeen. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle. Neulo toinen sukka samoin.

Kirjoneule



Malli ja ohje: Aimee Vognsen Danielsen  
Lankojen myynti: Lankamaailma, [www.lankamaailma.fi](http://www.lankamaailma.fi)  
Ohjetiedustelut: [posti@lankamaailma.fi](mailto:posti@lankamaailma.fi)