



Kesäkassi virkaten

Lanka:

Gjestal Bomull Sport (100% puuvilla, 50 g = 100 m) yksinkertaisena, tai Hjertegarn Cotton nr. 8 (100 % puuvilla, 50 g = 165 m) kaksinkertaisena

Langanmenekki: 4 kerää

Virkkuukoukku: 3 ja 4,5 mm

Sulje kerros aina piilosilmukalla, vaikka sitä ei erikseen mainita.

Toista *-* aina koko kerros loppuun.

Kohotakapylväs (ktp): koukkaa ed. krs:n pylvään oikealta puolelta koukku ensin eteen ja sitten pylvään vasemmalta puolelta taakse, ota lanka koukulle ja tee pylväs.

Pohja

Aloita tekemällä sormien ympärille lankalenkki ja virkkaa ohuemalla koukulla lenkkiin 3 kjs, 11 p. Kiristä lenkki kireälle ja sulje kerros = yht. 12 p.

1. krs: 3 kjs, 1 p samaan s:aan, *2 p jokaiseen edellisen krs:n p:seen* = yht. 24 p.

2. krs: 3 kjs, 2 p seuraavaan p:seen, *1 p, 2 p seuraavaan p:seen* = yht. 36 p.

3. krs: 3 kjs, 1 p, 2 p seuraavaan p:seen, *2 p, 2 p seuraavaan p:seen* = yht. 48 p.

4. krs: 3 kjs, 2 p, 2 p seuraavaan p:seen, *3 p, 2 p seuraavaan p:seen* = yht. 60 p.

5. krs: 3 kjs, 3 p, 2 p seuraavaan p:seen, *4 p, 2 p seuraavaan p:seen* = yht. 72 p.

6. krs: 3 kjs, 4 p, 2 p seuraavaan p:seen, *5 p, 2 p seuraavaan p:seen* = yht. 84 p.

7. krs: 3 kjs, 5 p, 2 p seuraavaan p:seen, *6 p, 2 p seuraavaan p:seen* = yht. 96 p.

Jos virkkaat kaksinkertaisella Cotton nr. 8-langalla, siirry pussiosaan.

Jos virkkaat Bomull Sport -langalla, tee pohjaan vielä 8. ja 9. krs:

8. krs: 3 kjs, 6 p, 2 p seuraavaan p:seen, *7 p, 2 p seuraavaan p:seen* = yht. 108 p.

9. krs: 3 kjs, 7 p, 2 p seuraavaan p:seen, *8 p, 2 p seuraavaan p:seen* = yht. 120 p.

Pussi

Vaihda paksumpaan koukkuun.

10. krs: 7 kjs, ylitä 1 p, ktp, *4 kjs, ylitä 1 p, ktp*, toista krs loppuun.

11. krs: 7 kjs, 1 p edellisen krs:n ktp:seen, *4 kjs, 1 p edellisen krs:n ktp:seen*.

12.-14. krs: 6 kjs, 1 p edellisen krs:n p:seen, *3 kjs, 1 p edellisen krs:n p:seen*.

15.-20. krs: 5 kjs, 1 p edellisen krs:n p:seen, *2 kjs, 1 p edellisen krs:n p:seen*.

21.-35. krs: 4 kjs, 1 p edellisen krs:n p:seen, *1 kjs, 1 p edellisen krs:n p:seen*.

Yläreuna

Vaihda takaisin ohuempaan koukkuun.

36. krs: 3 kjs, *1 p kjs-kaareen, 1 p p:seen*.

37.-39. krs: 3 kjs, sitten 1 p jokaiseen p:seen.

Hihna

Bomull Sport: *3 kjs, 9 p, käännä*. Toista *-* vielä 50 kertaa tai haluamasi pituus. Virkkaa lopetuspää kiinni kassin vastakkaiseen reunaan piilosilmukoin. Väliin jää kummallekin puolelle 50 pylvästä.

2-kertainen Cotton nr. 8: *3 kjs, 7 p, käännä*. Toista *-* vielä 50 kertaa tai haluamasi pituus. Virkkaa lopetuspää kiinni kassin vastakkaiseen reunaan piilosilmukoin. Väliin jää kummallekin puolelle 40 pylvästä.



Lankojen myynti:
Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi